

cegid



Grille d'authentification

Guide d'utilisation
07/2025

www.cegid.com

cegid Exabanque

À propos de ce document

Ce document décrit l'utilisation de la grille d'authentification lors de la connexion à Cegid Exabanque et de l'accès aux pages sensibles de l'application.

Niveau de confidentialité	Document Confidentiel
Date de mise à jour	07/2025
Version	1.2

Mentions légales

Le présent guide est fourni par Cegid pour le logiciel Cegid Exabanque. Tous les contenus, y compris les textes, graphiques, logos, icônes et autres éléments présents dans ce guide sont protégés par des droits d'auteur et sont la propriété exclusive de Cegid, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de tout ou partie de ce guide sans l'autorisation préalable écrite de Cegid est strictement interdite.

Cegid procède régulièrement à des modifications du logiciel Cegid Exabanque et le contenu de ce guide est périodiquement mis à jour. Malgré toutes nos précautions ce guide peut contenir des inexactitudes. Par ailleurs il n'est pas garanti que son contenu réponde à vos besoins spécifiques. Pour toute question, contactez le Support client de Cegid Exabanque.

© 2025 Cegid. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

1. À propos de la grille d'authentification 4
2. Comment utiliser la grille d'authentification ? 5
3. Que faire en cas de perte de la carte de sécurité ? 7

1. À PROPOS DE LA GRILLE D'AUTHENTIFICATION

Cegid Exabanque garantit une procédure d'authentification forte, conformément à la DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement), c'est-à-dire l'association d'au moins deux facteurs d'authentification parmi les trois suivants : quelque chose que vous savez (ex : mot de passe), quelque chose que vous êtes (ex : empreinte digitale ou visage) ou quelque chose que vous possédez (ex : clé USB FIDO ou carte de sécurité).

Lorsque vous choisissez la **carte de sécurité** comme 2ème facteur d'authentification¹, une grille d'authentification s'affiche lorsque vous vous connectez à Cegid Exabanque et lorsque vous accédez aux pages sensibles² de l'application.

¹ La carte de sécurité est votre 2ème facteur d'authentification si vous choisissez l'un des modes d'authentification suivants : « Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité » ou « SSO SAMLv2 + Carte de sécurité ».

² Exemples de pages sensibles : *Envoi de fichiers de virements* et *Utilisateurs/Habilitations*. L'accès aux pages sensibles est restreint aux utilisateurs habilités.

2. COMMENT UTILISER LA GRILLE D'AUTHENTIFICATION ?

1. Munissez-vous de votre **carte de sécurité**. Cette dernière vous a été **envoyée par e-mail**. Elle doit être conservée précieusement, car elle est nécessaire pour chaque connexion et pour accéder aux pages sensibles.



2. Effectuez l'action souhaitée :
 - **Connexion** : Connectez-vous à Cegid Exabanque sur votre ordinateur, à l'aide de votre premier facteur (nom d'accès/mot de passe ou SSO).
 - **Accès aux pages sensibles** : Sélectionnez le menu approprié (par exemple : *Banques* > *Paielements* > *Virements* > *Envoi de fichiers de virements*).
3. Cegid Exabanque affiche alors une grille avec des chiffres de 0 à 9 placés aléatoirement. **Un code vous est demandé : celui-ci correspond à une case figurant sur votre carte** (dans notre exemple, il s'agit de la carte n°24 et de la case B3).

Veuillez saisir le code de la case B3 de votre carte de sécurité n°24 :

Case B3 :

	4		5	
8			1	
2	9	7	6	
			3	0

[Carte perdue ?](#)

4. Retrouvez la case concernée (B3) et le code correspondant sur votre carte :

cegid Exabanque				
	A	B	C	D
1	9054	9349	4633	0173
2	9776	0182	6288	3146
3	8745	1165	1775	8772
4	3875	0167	6979	3708
5	0324	3264	0977	2372

Created 11/06/2011 Card No. 24

5. Cliquez sur les 4 chiffres du code dans la grille d'authentification puis cliquez sur [Valider](#).

Veuillez saisir le code de la case B3 de votre carte de sécurité n°24 :

Case B3 : ?



	4		5	
8			1	
2	9	7	6	
			3	0

[Corriger](#)

[Valider](#)



[Carte perdue ?](#)

La grille d'authentification et le code demandé sont différents à chaque tentative.

3. QUE FAIRE EN CAS DE PERTE DE LA CARTE DE SÉCURITÉ ?

Contactez votre administrateur afin qu'il génère une nouvelle carte. Pour cela, il doit sélectionner votre fiche utilisateur dans le menu *Paramétrage > Utilisateurs > Utilisateurs / Habilitations > Utilisateurs / Habilitations*, puis cliquer sur [Renouveler](#) au niveau du champ **Carte de sécurité**. Vous recevrez alors un e-mail avec votre nouvelle carte.

Coordonnées

Nom : BLEU Date

Prénom : SANDRINE

Sigle :

Civilité : Madame ▼

Téléphone :

Fax :

E-mail : sbleu@cegid.com

Langue par défaut : Français ▼

Profil d'interface : France ▼

Fuseau horaire : (UTC+02:00) Paris ▼

Date rappel pour la suppression : jj/MM/aaaa

Authentification

Mode d'authentification : ? Nom d'accès et mot de passe + Carte de sécurité

Nom d'accès : sbleu

Mot de passe : ? Réinitialiser mot de passe

Carte de sécurité : ? **Renouveler**

Si vous avez perdu votre carte et que vous êtes vous-même administrateur, vous devez appliquer la même procédure que pour la réinitialisation d'un mot de passe : contactez le Support client de Cegid Exabanque.



Retrouvez toutes nos solutions sur www.cegid.com