



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

RAPPORT:


PARTAGE DE RESSOURCES WINDOWS ET LINUX

Présenté par Mouhamadou Falilou Sarr
Sous la direction de Mr Ouya

Novembre 2023

TP1 : PARTAGE AVEC WINDOWS

 Créons un nouvel utilisateur **leuk** sur Windows :




 Tapons la commande **net share** pour voir les ressources qu'on a partagé :

```
PS C:\Users\sarrf> net share
```


Nom partage	Ressource	Remarque
C\$	C:\	Partage par défaut
IPC\$		IPC distant
ADMIN\$	C:\Windows	Administration à distance
Users	C:\Users	

La commande s'est terminée correctement.

 Essayons de se connecter au réseau partage de Franklin :



Copions un fichier dans le pc Franklin :



Tapons la commande **net view** [\\192.168.3.155](http://192.168.3.155) pour voir les ressources que la machine avec cette adresse IP a partagé :

```
PS C:\Users\sarrf> net view \\192.168.3.233
Ressources partagées de \\192.168.3.233


Nom du partage  Type      Utilisé comme  Commentaire
-----
routeur         Disque
Users           Disque
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Users\sarrf>
```


Tapons la commande **net use H: \\192.168.3.233\routeur** pour connecter le lecteur **H** à l'ordinateur de Tchapo avec comme **adresse IP : 192.168.3.233** et accéder au contenu du partage "**routeur**" :

```
PS C:\Users\sarrf> net use H: \\192.168.3.233\routeur
La commande s'est terminée correctement.
```

On voit que le lecteur H est bien présent :



Copions un fichier dans le lecteur H :



TP2 : PARTAGE AVEC LINUX ET WINDOWS AVEC SAMBA

Téléchargement de samba :

```
root@fs-ubuntu:/# apt install samba
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
samba est déjà la version la plus récente (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 239 non mis à jour.
root@fs-ubuntu:/#
```

 Téléchargement de samba client :

```
root@fs-ubuntu:/# apt install smbclient
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
smbclient est déjà la version la plus récente (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 239 non mis à jour.
root@fs-ubuntu:/#
```

 Configurons samba en entrant dans le fichier de configuration :

```
root@fs-ubuntu:/test# nano +5000 /etc/samba/smb.conf
root@fs-ubuntu:/test#
```

 Et ajoutons les configurations suivantes :

```
[partage_ghost]
path= /doc1
browsable=yes
writeable=yes
```

```
# new domain.
    server role = standalone server
netbiosname=ghost
    obey pam restrictions = yes

# This boolean parameter controls whe
```

 Tapons la commande **net view \\192.168.1.180** pour voir les ressources que ma machine linux a partagé :

```
PS C:\Users\sarrf> net view \\192.168.1.180
Ressources partagées de \\192.168.1.180

fs-ubuntu server (Samba, Ubuntu)

Nom du partage  Type      Utilisé comme  Commentaire
-----
partage_ghost   Disque
La commande s'est terminée correctement.
```

```
root@fs-ubuntu:/# adduser bouki
Ajout de l'utilisateur « bouki » ...
Ajout du nouveau groupe « bouki » (1002) ...
Ajout du nouvel utilisateur « bouki » (1002) avec le groupe « bouki » ...
Création du répertoire personnel « /home/bouki »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur bouki
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
  Nom complet []:
  N° de bureau []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n]
root@fs-ubuntu:/# smbpasswd -a bouki
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bouki.
root@fs-ubuntu:/#
```

Tapons la commande **smbclient -L 192.168.3.233 -U DELL** pour visualiser les ressources partagées sur la machine Windows de Tchapo :

```
root@fs-ubuntu:/test# smbclient -L 192.168.3.233 -U DELL
Password for [WORKGROUP\DELL]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      ADMIN$         Disk      Administration à distance
      C$             Disk      Partage par défaut
      IPC$           IPC       IPC distant
      Roger          Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@fs-ubuntu:/test#
```

Téléchargeons **wsdd** en suivant les étapes suivantes :

1- Ajoutons le référentiel à la liste des dépôts apt et téléchargeons la clé publique GPG correspondante suivante :

- `wget -O- https://pkg.ltec.ch/public/conf/ltec-ag.gpg.key | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/wsdd.gpg`

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# wget -O- https://pkg.ltec.ch/public/conf/ltec-ag.gpg.key | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/wsdd.gpg
--2023-11-22 12:08:33-- https://pkg.ltec.ch/public/conf/ltec-ag.gpg.key
Résolution de pkg.ltec.ch (pkg.ltec.ch): 95.143.48.181
Connexion à pkg.ltec.ch (pkg.ltec.ch)[95.143.48.181]:443_ connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...
200 OK
Taille : 1686 (1,6K) [application/pgp-keys]
Enregistre : «STDOUT»

100%[=====] 1,65K --.-KB/s ds 0s

2023-11-22 12:08:34 (137 MB/s) – envoi vers sortie standard [1686/1686]
```


- Source /etc/os-release

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# source /etc/os-release
```

- echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wsdd.gpg] https://pkg.ltec.ch/public/ \${UBUNTU_CODENAME:-\${VERSION_CODENAME:-UNKNOWN}} main" > /etc/apt/sources.list.d/wsdd.list

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wsdd.gpg] https://pkg.ltec.ch/public/ ${UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME:-UNKNOWN}} main" > /etc/apt/sources.list.d/wsdd.list
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system#
```

2- Maintenant nous pouvons Installer Wsdd :

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# apt update
Atteint :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :3 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Réception de :4 https://pkg.ltec.ch/public focal InRelease [2.883 B]
Réception de :5 https://pkg.ltec.ch/public focal/main i386 Packages [428 B]
Réception de :6 https://pkg.ltec.ch/public focal/main amd64 Packages [809 B]
Atteint :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Atteint :8 http://downloads.metasploit.com/data/releases/metasploit-framework/apt lucid InRelease
4.120 o réceptionnés en 13s (312 o/s)
```

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# apt install wsdd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  wsdd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 239 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 21,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://pkg.ltec.ch/public focal/main amd64 wsdd all 0.7.0 [21,4 kB]
21,4 ko réceptionnés en 2s (10,9 ko/s)
Sélection du paquet wsdd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 242633 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/wsdd_0.7.0_all.deb ...
Dépaquetage de wsdd (0.7.0) ...
Paramétrage de wsdd (0.7.0) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wsdd.service → /etc/systemd/system/wsdd.service.
INFO: please configure wsdd in /etc/wsdd.conf before starting
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system#
```



Tapons la commande **systemctl daemon-reload** pour recharger la configuration du gestionnaire systemd :

```
falilou@fs-ubuntu:~$ systemctl daemon-reload
falilou@fs-ubuntu:~$
```



Tapons la commande **systemctl start wsdd** pour démarrera le service wsdd :

```
falilou@fs-ubuntu:~$ systemctl start wsdd
falilou@fs-ubuntu:~$
```



Tapons **systemctl enable wsd** pour que le service wsd démarre automatiquement après l'allumage de la machine :

```
falilou@fs-ubuntu:~$ systemctl enable wsd  
falilou@fs-ubuntu:~$
```




Redémarrons les services nmbd (NetBIOS Name Service Daemon) et smbd (Samba Daemon) :

```
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# sudo systemctl restart nmbd  
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system# sudo systemctl restart smbd  
root@fs-ubuntu:/etc/systemd/system#
```




Vérifions que ma machine Linux apparait :



On voit que ma machine (FS-UBUNTU) apparait dans le réseau.

Vérifions dans Windows si ma machine apparaît :



On voit que ma machine Linux (FS-UBUNTU) apparaît dans le réseau avec Windows aussi

Créons le dossier **doc1**, choisissons les utilisateurs qui pourront accéder au dossier partagé et autorisons les droits de lecture et d'écriture :

← Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé


Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

▼ Ajouter

Nom	Niveau d'autorisation
 Falilou Sarr (sarrfallou267@gmail.com)	Propriétaire
 leuk	Lecture/écriture ▼
 Tout le monde	Lecture/écriture ▼

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

Partager
Annuler



Tapons la commande **net share** pour voir les ressources qu'on a partagé :

```
PS C:\Users\sarrf> net share
```

Nom partage	Ressource	Remarque
C\$	C:\	Partage par défaut
IPC\$		IPC distant
ADMIN\$	C:\Windows	Administration à distance
<u>doc1</u>	<u>C:\Users\sarrf\Documents\doc1</u>	
Users	C:\Users	

La commande s'est terminée correctement.



Installons cifs :

```
root@fs-ubuntu:/# apt install cifs-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
cifs-utils est déjà la version la plus récente (2:6.9-1ubuntu0.2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 239 non mis à jour.
root@fs-ubuntu:/#
```



Créons le répertoire toto :

```
root@fs-ubuntu:/home/falilou# mkdir toto
```




Tapons la commande **mount -t cifs //192.168.3.133/doc1 -o username=ghost,password=passer toto** pour monter avec cifs :

```
root@fs-ubuntu:/home/falilou# mount -t cifs //192.168.3.133/doc1 -o username=ghost,password=passer toto
root@fs-ubuntu:/home/falilou#
```



Ajoutons un fichier dans doc1 et vérifions si le fichier sera partagé dans toto :



Vérifions si le fichier est envoyé dans le répertoire toto :

```
root@fs-ubuntu:/home/falilou# cd toto
root@fs-ubuntu:/home/falilou/toto# ls
'reseaux avancées.txt'
root@fs-ubuntu:/home/falilou/toto#
```