



FULCRUM SUITE

Guía oficial de overlays • funciones • configuración

Una suite de overlays para SimHub / iRacing enfocada en awareness, timing, pits, estrategia, entorno y DigiFlags.



Base pública documentada: Fulcrum Plugin v4.1.32


1. Resumen de la Suite

Overlay	Función principal	Control desde la Suite
Delta	Delta de vuelta, speed delta y referencia	Referencia global
Sectors Pop-Up	Pop-up al completar sector	Referencia global
Sectors Table	Tabla de sectores recientes	Referencia global
Relatives	Pilotos, gaps, estado, llantas y multiclass	Sliders / toggles
Radar	Awareness de autos cercanos	Sports / Formula
Rejoin Assistant	Aviso de tráfico al reincorporarse	Automático
Pit Assistant	Velocidad de pits, limiter, servicios y pit time	Automático
Strategy Engineer	Combustible y estrategia de stint	Automático
Systems	Brake bias y sistemas del auto	Dependiente del auto
Conditions	Temperatura y condiciones de pista	Automático
Wind	Dirección y velocidad del viento	Automático
DigiFlags	Paneles LED, banderas y alertas	Tamaño / posición / brillo

La referencia de timing compartida afecta Delta, Sectors Pop-Up y Sectors Table.


2. Timing y sectores

Fulcrum Delta v0.8.6.1
Delta en vivo con referencia seleccionable, lógica por clase y speed delta suavizado.



- Puede comparar contra MY BEST LAP o CLASS SESSION BEST.
- La referencia se comparte con ambos overlays de Sectors.

Fulcrum Sectors Pop-Up v0.3.2
Aparece al completar un sector y muestra el split capturado.



Fulcrum Sectors Table v0.5.4
Tabla persistente de sectores recientes; usa la misma captura compartida del plugin.



Referencia	Efecto
MY BEST LAP	Delta y Sectors comparan contra tu mejor vuelta válida.
CLASS SESSION BEST	Delta y Sectors comparan contra la mejor vuelta válida de tu clase.

3. Awareness y multiclass

Fulcrum Relatives v6.6.88
Muestra posición, cambio, número, piloto, licencia/SR/iR, llanta, GAP y última vuelta.

SOF 2891		INC 1 / 17		TRACK 30.6°C		
POS	+/-	DRIVER	LIC / SR / iR	TIME	GAP	LAST LAP
2	+1	Kyle Loh	A 4.67 / 5.3k	13.0	L15	1:09.506
3	+2	Gavven Scalise	A 1.58 / 4.2k	6.9	L15	1:09.734
4	-2	Landon Loy	B 1.41 / 4.3k	3.3	L15	1:09.602
5	+1	Benjamin Zillins_	B 3.25 / 3.5k	1.1	L15	1:10.727
6	+1	Eduardo Escotto	A 3.36 / 3.3k	—	L15	1:10.289
7	-3	Santiago Juarez	A 3.39 / 3.3k	-6.2	L15	1:11.161
8	+2	Marshall Skare	A 2.93 / 2.9k	-7.3	L15	1:11.759
9	0	Kaleb Krail	B 3.21 / 2.1k	-10.7	L15	1:11.254
10	-2	Dylan Ye	A 4.43 / 2.4k	-11.2	L15	1:10.388
RACE		15 DRIVERS	LAP 15 / 17	02:35 REMAINING		

- El encabezado se mantiene como GAP; internamente usa Direct EST.
- Permite configurar filas, tamaños, columnas, anchos y varios toggles.

Fulcrum Radar v0.6.21
Silueta verde del auto propio, awareness lateral y modos Sports / Formula.



Fulcrum Rejoin Assistant v0.1.12
Muestra cantidad de autos y estado SAFE / CAUTION / HOLD durante una reincorporación.

REJOIN

2 CARS · 3.1s


HOLD

4. Estrategia, pits, sistemas y entorno


Fulcrum Strategy Engineer v4.1.1
Planeación de combustible y stint con tank, plan, average, last y target.



Fulcrum Pit Assistant v0.1.31
Velocidad de pits, límite, limítar, pit time, combustible, llantas, fast repair y reparaciones.




Fulcrum Systems v0.3.0
Brake bias y sistemas soportados del auto con estética unificada.



Fulcrum Conditions v0.4.18
Track temp, air temp y condición de pista.



Fulcrum Wind v0.1.11
Velocidad y dirección del viento; headwind, tailwind o crosswind.



5. DigiFlags

Estados, efectos y controles actuales de Fulcrum DigiFlags.

FULCRUM DIGIFLAGS · STATES & EFFECTS

ALL CURRENT FLAG STATES AND CUSTOM ALERT EFFECTS ON A SINGLE PAGE

GREEN

FLAG STATE





ONE LAP TO GREEN

RESTART PREP





YELLOW

FLAG STATE





BLUE

FAST CAR APPROACHING





WHITE

FINAL LAP





RED

2X / 4X INCIDENT





CHECKERED

SESSION FINISH





BLACK

PENALTY FLAG





MEATBALL

MANDATORY REPAIRS





DEBRIS

RED + YELLOW HAZARD





FLASHER

TRIPLE WHITE FLASH





PIT LIMITER

STEADY CYAN





ENGAGE LIMITER WARNING SEQUENCE

AMBER → CYAN → AMBER → OFF (SLOWER WARNING CADENCE)

1



2



3



4




SUITE-ADJUSTABLE CONTROLS

- PANEL WIDTH
- PANEL HEIGHT
- PANEL GAP / SEPARATION
- HORIZONTAL OFFSET
- VERTICAL OFFSET

6. Instalación del plugin


1. Cierra SimHub por completo.

Copia Fulcrum.Plugin.dll y Fulcrum.Core.dll en la carpeta principal de SimHub. La instalación típica es:




2. Abre SimHub y verifica el plugin.

Ve a Add/remove features. Confirma que Fulcrum Suite esté habilitado y activa Show in left main menu para tener acceso directo.




3. Confirma que Fulcrum Suite aparezca en el menú lateral.



Si no aparece, vuelve a Add/remove features y revisa el toggle Show in left main menu.


7. Importar los overlays

Abre cada archivo .simhubdash de la carpeta Overlays. SimHub mostrará la ventana de importación; pulsa Import into SimHub library.



Verificación


Después de importar, entra a Dash Studio > Overlays. Tus overlays Fulcrum aparecerán en la biblioteca.



Nota: Puedes importar toda la Suite o únicamente los overlays que quieras usar.

8. Primera configuración

Abre Fulcrum Suite desde el menú lateral. Los cambios se guardan automáticamente.



Referencia de timing

Elige MY BEST LAP o CLASS SESSION BEST. Esta opción afecta exactamente a Delta, Sectors Pop-Up y Sectors Table; el GAP de Relatives no cambia.

TIMING REFERENCE · DELTA + SECTORS

Choose the lap used as the comparison reference. This setting affects Fulcrum Delta and both Sectors overlays; Relative GAP is unchanged.

- ☒ MY BEST LAP · fastest personal lap in the current session
- ☐ CLASS SESSION BEST · fastest lap set by a driver in your class

MY BEST uses iRacing's native LapDeltaToBestLap. CLASS SESSION BEST uses Fulcrum's validated same-class reference trace. Sector deltas automatically follow the same selection.

9. Personalización desde Fulcrum Suite

DigiFlags

Puedes habilitar los paneles, activar preview durante la configuración y ajustar spacing, width, height, offsets, brightness, incident alert hold y auto-hide.

DIGIFLAGS - LIVE PANEL CORE
Two coordinated octagonal LED panels on a 3440-wide canvas. Spacing is center-based and supports ultrawide virtual mirrors.

☒ Enable DigiFlags

☐ Preview panels while configuring

Panel spacing

2660 px

Panel width

106 px

Panel height

460 px

Horizontal offset

10 px

Vertical offset

-5 px

Brightness

100%

Incident alert hold

2.50 s

☒ Auto-hide with no active signal

Relatives

Cada columna puede activarse o desactivarse y su ancho puede ajustarse desde la Suite.

COLUMNS
Enable each column and set the space reserved for it. Hidden columns collapse completely.

☒ Position

36 px

☒ Position gain / loss

44 px

☒ Car number

44 px

☒ Country flags

40 px

☒ Driver

266 px

☒ Manufacturer logo

58 px

☒ License + Safety Rating + iRating

192 px

☒ Tire compound

48 px

☒ Overtake / Push-to-Pass

64 px

☒ Live gap

92 px

☒ Status / stint

90 px

☒ Last lap

134 px

10. Apoya a FulcrumTTV



Support FulcrumTTV

Follow the project and upcoming racing content:

YouTube • Twitch • TikTok • Instagram

@FulcrumTTV

Si te gusta Fulcrum Suite y quieres apoyar el proyecto, puedes seguir a FulcrumTTV en:

YouTube	youtube.com/@fulcrumttv
Twitch	twitch.tv/fulcrumttv
TikTok	tiktok.com/@fulcrumttv
Instagram	instagram.com/fulcrumttv

Gracias por apoyar el proyecto Fulcrum Suite.