

INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIAN

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Manual de asignación de Perfiles a Usuarios en GLPI

1. Objetivo

Conceder permisos a los usuarios, definiendo qué acciones pueden realizar y qué información pueden ver. Un perfil es un conjunto de derechos, y un usuario debe estar vinculado a al menos un perfil dentro de una entidad para poder acceder al sistema.

2. Alcance

Este manual aplica a todos los Administradores que requieran asignar un perfil a un usuario en la plataforma GLPI.

3. Requisitos previos

- El usuario debe contar con acceso a la plataforma GLPI.
- Disponer de credenciales de Administrador para asignar perfiles.


4. Descripción de Perfiles

GLPI incluye varios perfiles predefinidos que cubren los casos de uso más comunes. Los cuales son:


Perfil	Descripción	Tipo de Interfaz
Super-Admin	Tiene todos los derechos sobre toda la instancia de GLPI. Se usa para la configuración global del sistema.	Estándar
Admin	Administrador por entidad. Tiene derechos de administración, pero con algunas restricciones en configuración global.	Estándar
Supervisor	Similar al técnico, pero con capacidad para gestionar un equipo (asignar tickets, etc.).	Estándar
Technician	Perfil para el técnico de soporte. Puede gestionar inventario y tickets.	Estándar
Hotliner	Para un servicio de asistencia. Puede crear y seguir tickets, pero no gestionarlos como un técnico.	Estándar
Observer	Acceso de solo lectura al inventario y a los tickets. Puede abrir tickets, pero no administrarlos.	Estándar
Self-Service	Perfil para usuarios finales. Tiene una interfaz simplificada para crear tickets, consultar la FAQ y reservar equipos. Es el perfil por defecto.	Simplificada
Read-Only	Acceso de solo lectura a todo el sistema.	Estándar

5. Asignación Manual de Perfiles

1. Ve a Administración > Usuarios.
2. Haz clic en el nombre del usuario al que quieras asignar el perfil.
3. En la pantalla de edición del usuario, dirígete a la pestaña Autorizaciones.



4. En el desplegable Perfil, selecciona el que quieras asignarle.



5. Haz clic en "Añadir" para aplicar la nueva autorización.
6. El usuario ahora tendrá el perfil en la entidad seleccionada.