01 / ISKOLAI LABORGYAKORLAT

Windows Server és kliens telepítése

VirtualBox-alapú Windows Server 2019 labor, IIS/FTP-szerepkör, hálózati alapbeállítások és Windows-kliens

Környezet: Windows Server 2019 (Evaluation), VirtualBox **Típus: tanulmányi dokumentáció**

A dokumentáció a saját iskolai gyakorlat során készült eredeti képernyőképekre épül. A lépéseket átfogalmaztam és logikai sorrendbe rendeztem. Az IP-címek és nevek kizárólag laborpéldák; nem kész éles üzemeltetési terv.

1. Előkészítés és virtuális gép létrehozása


Telepítő és virtualizáció

A Windows Server telepítő ISO a Microsoft Evaluation Center oldaláról, az Oracle VirtualBox pedig a hivatalos projektoldalról szerezhető be. A gyakorlat a Windows Server 2019 Standard Evaluation Desktop Experience kiadását használja.


Források: microsoft.com/en-us/evalcenter • virtualbox.org

A virtuális gép beállításai


A VirtualBox Új / New menüpontjában add meg a gép nevét és az ISO helyét. Válaszd a grafikus (Desktop Experience) változatot, konfiguráld a telepítéshez szükséges fiókot, majd az elérhető gépi erőforrásokhoz igazítsd a RAM-ot és a processzorszámot. A gyakorlatban 50 GB-os virtuális lemez szerepel.




VirtualBox – új virtuális gép létrehozása



A Windows Server telepítő ISO kiválasztása



Telepítési felhasználó és kezdeti beállítások




A virtuális gép RAM- és CPU-erőforrásai

2. Telepítés és pillanatkép


Rendszerindítás és telepítés

Indítsd el a virtuális gépet, fejezd be a Windows Server telepítését, majd ellenőrizd, hogy elérhető az asztal és a Server Manager. A tiszta állapotról hozz létre VirtualBox-pillanatképet, hogy visszaállítható legyen a gyakorlókörnyezet.


FONTOS A VirtualBox-pillanatkép visszaállítási pont, de nem teljes értékű, önálló biztonsági mentés.



A sikeresen elinduló Windows Server



A pillanatkép funkció elérése




Pillanatkép létrehozása


3. Szerepkörök telepítése

Server Manager – Add Roles and Features


A Manage → Add Roles and Features útvonalon válaszd a Role-based or feature-based installation típust, majd jelöld ki a megfelelő szervert. A laborban a Web Server (IIS) és azon belül az FTP Server szolgáltatás került kiválasztásra.




Szerepkörtelepítő megnyitása




Telepítési típus: Role-based




A célkiszolgáló kiválasztása



Web Server (IIS) kiválasztása



FTP-szerepkör-szolgáltatás




A kiválasztott összetevők összegzése

4. Hálózat és kliensgép


Hálózati konfiguráció

A Server Manager → Local Server alatt nyisd meg az Ethernet-adapter tulajdonságait, majd szükség szerint állíts be statikus IPv4-címet, alhálózati maszkot, átjárót és DNS-kiszolgálót. A megadott értékek az aktuális virtuális hálózati kialakítástól függnek.


FONTOS A DNS-kiszolgáló címe akkor mutathat a szerver saját IP-címére, ha azon DNS-szolgáltatás fut. Az alapértelmezett átjáró csak akkor a szerver, ha valóban továbbítja a forgalmat; ez nem általános szabály.



Local Server hálózati beállításai




Az Ethernet-adapter állapota




Statikus IPv4-konfiguráció

Kliens VM és belső hálózat


Hozz létre egy külön Windows-kliens virtuális gépet. A laborban a szerveren további, belső hálózathoz kapcsolódó adapter szerepel; a szerver és a kliens adaptereit azonos, elkülönített virtuális hálózatra kell állítani, ha egymással kommunikálniuk kell.




A Windows-kliens virtuális gépe



A szerver második, belső hálózati adaptere



DNS-/DHCP-szerepkör kijelölése



A szolgáltatások elérése a Server Managerben

Ellenőrzés és eredmény

- A szerver és a kliens VM elindul; a virtuális adapterek elérhetők.
- A kiválasztott IIS/FTP és további szerepkörök telepítési állapota ellenőrizhető.
- A részletes DNS/DHCP/AD-konfiguráció a 02-es dokumentációban található.

Portfóliómegjegyzés

A képernyőképek és a munkafolyamat bemutatják a gyakorolt konfigurációs lépéseket. Nem helyettesítik az önálló, naprakész működési tesztet; éles rendszeren a beállításokat a helyi hálózati és biztonsági követelményekhez kell igazítani.