


Sidenav



Sidenav

Sidenav(滑出側邊導覽元件)這個通常是用來做側邊按鈕可以切換畫面的功能使用。

網頁內容

顯示sidenav

頁面1

頁面2

頁面3

Sidenav

他有三種顯示方式

- over Sidenav 漂浮在主要内容之上，主要内容被背景覆蓋(預設)
- push Sidenav 將主要内容推開，並用背景覆蓋它
- side Sidenav 與主要内容並排顯示，縮小主要内容的寬度以為sidenav 騰出空間。

Sidenav

over

頁面1

頁面2

頁面3

Sidenav

push

頁面1

頁面2

頁面3

網頁內容

顯示sidenav

Sidenav

side

頁面1

頁面2

頁面3

網頁內容

顯示sidenav

Sidenav

看到HTML的部分，他是使用mat-drawer-container將畫面跟側導航都包起來，別請將側導航寫在mat-drawer中。

上面有說到的側導航模式需要寫在mat-drawer中。

需要注意的地方是下方的
drawer.toggle()是他開啟側邊導航的方法。

```
Go to component
<!-- 導航最外層 -->
<mat-drawer-container class="example-container" autosize>
  <!-- 側導航頁面 -->
  <mat-drawer #drawer class="example-sidenav" mode="side">
    <mat-list role="list">
      <mat-list-item role="listitem">頁面1</mat-list-item>
      <mat-list-item role="listitem">頁面2</mat-list-item>
      <mat-list-item role="listitem">頁面3</mat-list-item>
    </mat-list>
  </mat-drawer>
  <!-- 導航內容 -->
  <div class="example-sidenav-content">
    <div>
      <br>
      <h3>網頁內容</h3>
      <button type="button" (click)="drawer.toggle()">
        顯示sidenav
      </button>
    </div>
  </div>
</mat-drawer-container>
```

Sidenav

TS中就注意甚麼東西需要imports
的就好了。

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
import { MatSidenavModule } from '@angular/material/sidenav';
import { MatListModule } from '@angular/material/list';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [
    RouterOutlet,
    MatSidenavModule,
    MatListModule,
  ],
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {

}
```


结束

