RunaWFE. Инструкция по установке специализированного дистрибутива для AltLinux

© 2004-2012, ЗАО "Руна", материалы этого документа распространяется свободно на условиях лицензии GNU FDL. RunaWFE является системой с открытым кодом и распространяется в соответствии с LGPL лицензией (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

Дистрибутив содержит два диска:

- Установочный диск для клиентской части (Клиентский дистрибутив)
- Установочный диск для сервреной части (Серверный дистрибутив)

При помощи клиентского дистрибутива можно установить следующие компоненты:

- Клиент web-ссылка на клиентский web-интерфейс
- Клиент-оповещатель о поступивших заданиях
- Графический редактор бизнес-процессов
- Документация
- Симулятор бизнес-процессов (Устанавливаемый на клиенте компонент, при помощи которого можно тестировать разработанные бизнес-процессы)

После того, как компоненты установлены, с ними можно работать через меню системы: меню/офис/RunaWFE или иконки на десктопе.

При помощи серверного дистрибутива можно установить следующие компоненты:

- RunaWFE сервер
- Бот-станция

Специализированный дистрибутив выпущен под названием **AltLinux Workflow**. Дистрибутив содержит операционную систему AltLinux Desktop 4.0 и систему управления бизнес-процессами предприятия RunaWFE 2.2

Как установить:

- 1. Выберите дистрибутив, который вам требуется (клиентский или серверный)
- 2. Следуйте инструкциям по установке дистрибутива

Чтобы установить RunaWFE на уже установленную систему ALT Linux 4.0, нужно при помощи средств командной строки или графических программ (например, Synaptic) выполнить следующие действия:

- 1. Добавить в пакетную систему установочный диск для нужной части RunaWFE (клиентской или серверной).
- 2. Установить нужные пакеты (на выбор):
- а. Для клиентской части:

runawfe-client - для работы в системе RunaWFE с помощью браузера;

runawfe-notifier - для работы в системе RunaWFE непосредственно из графической среды через клиент-оповещатель о поступивших заданиях

runawfe-gpd - для создания и редактирования бизнес-процессов;

runawfe-simulation - для локального тестирования бизнес-процессов.

б. Для серверной части:

runawfe-server - сервер RunaWFE;

runawfe-botstation - бот-станция RunaWFE.

При установке пакетов пакетная система доустановит нужные зависимости.

Внимание! Не рекомендуется добавлять в пакетную систему оба диска и пытаться устанавливать в одну систему и серверную, и клиентскую части.

Для выполнения бизнес-процессов на том же компьютере, на котором ведётся их разработка, рекомендуется устанавливать пакет runawfe-simulation.

Перед тем, как запустить клиент или клиент-оповещатель, их надо настроить на сервер. Для этого предусмотрены специальные пункты меню и иконки. По клику на иконку настройки откроется файл, в котором вместо main_wfe_server надо будет ввести адрес сервера, на котором установлена серверная часть системы (runawfe-server).

Источники и основные авторы

RunaWFE. Инструкция по установке специализированного дистрибутива для AltLinux	Источник: http://wf.runa.ru/rus/doc/index.php?oldid=759	Редакторы: Natkinnat, WikiSysop,
1 анонимных правок		