### Padrões Arquiteturais

Laboratório de Programação

### Definição

61

Estrutura de componentes de um programa/sistema, os relacionamentos entre esses componentes, os princípios e diretrizes que governam os projetos e a evolução dos softwares.

A arquitetura estabelece restrições nas atividades futuras, e essas atividades devem produzir artefatos (código ou projeto mais detalhados) conforme à arquitetura.

### O que é?

- Um padrão arquitetural é um conjunto de decisões de projeto de software que define:
  - Utilidade
  - o tipos de elementos (componentes, serviços, módulos),
  - o tipos de relações (dependência, colaboração, controle),
  - propriedades dos elementos (responsabilidades, funcionalidades), e
  - restrições sobre como os elementos se relacionam (comunicação unidirecional, bidirecional)

### Importância

- Comunicação entre stakeholders
  - Abstração comum de um sistema que a maioria (ou todos) os stakeholders podem utilizar como base para o entendimento, negociação, consenso, e comunicação.
  - Abstração transferível do sistema


"

A arquitetura de software constitui um modelo relativamente pequeno e compreensível, de como o sistema é estruturado e como seus elementos trabalham juntos.

### Padrões arquiteturais


- Padrões de Módulo: apresenta a arquitetura em termos de módulos
- Padrões Componente & Conectores: mostra a arquitetura em termos de componentes e conectores;
  - Possibilitam estruturar o software como um conjunto de elementos com comportamentos e interações em tempo de execução.
- Padrões de Alocação: mostra a arquitetura como uma combinação de elementos de software e elementos que não são de software (e.g., servers, networks, etc)

## Padrões Arquiteturais tipo Componente & Conector





### Exemplo: Camadas


- Agrupar entidades de software (módulos, componentes) em camadas de funcionalidades e permitir seu uso entre elas.
  - o Cada elemento de software é alocado em UMA camada.
  - Para usar este padrão devem ser definidas pelo menos DUAS camadas.
  - Camada C não pode usar camada A





### Exemplo: Camadas













### Exemplo: Pipes e Filtros



- Vários passos de processamento sequencial
  - Componentes aqui s\(\tilde{a}\)o chamados de filtros
  - o cada filtro possui um conjunto de entradas e saídas
  - Conectores são chamados de pipes
- Semelhante a um fluxograma
- Conhecimento em streamer Pipeline


# Exemplo: Cliente Servidor

- Permite que dois componentes interajam através de solicitações Request/Reply
  - Facilita modificações e reuso dos componentes, melhora a escalabilidade, disponibilidade (réplicas de servidores), segurança
  - Componentes podem ser alocados em camadas



### Exemplo: Peer-to-Peer


- Componentes interagem diretamente com pares (peers), intercambiando serviços
  - Fornecer alta disponibilidade, escalabilidade.
  - Cada peer deve implementar toda a lógica de servidor.
  - É necessário que um peer tenha o perfil de roteador para conectar novos peers.



### Exemplo: Service-Oriented Architecture (SOA)


- Coleção de componentes distribuídos que fornecem/consomem serviços
  - Favorece a interoperabilidade de componentes distribuídos executados em diferentes plataformas na internet
  - Serviços consomem e fornecem funcionalidades através de solicitações enviadas usando conectores SOAP, REST, RESTFUL, etc.
  - Serviços são conectados somente através de intermediários (ESB) que servem como hub.

Exemplo: Service-Oriented Architecture (SOA)



### Exemplo: Publish-Subscribe

- Componentes interagem através de eventos de interesse (tópicos) aos quais foram subscritos
  - Enviar eventos diretamente a componentes interessados sem precisar estabelecer uma comunicação direta.
  - Muito comum em redes sociais




### Exemplo: Microserviços

- Conjunto de serviços
  - o rodando em seu próprio processo
  - o normalmente sobre algo bem leve
  - requisitado via HTTP API
  - o implantado independentemente
  - construído ao redor das funcionalidades

66

Leia: Microservices a definition of this new architectural term

### Exemplo: Microserviços



#### Qual escolher?

- Dificilmente será apenas 1
  - podem ser facilmente combinados

66

Dependendo dos requisitos de qualidade da arquitetura, é necessário analisar quais padrões são os mais favoráveis

# Alguns requisitos que devem ser levados em conta:

- Desempenho
- Modularidade + Interoperabilidade + Portabilidade
- Flexibilidade
- Escalabilidade
- Disponibilidade
- Segurança
- Manutenção
- Confiabilidade