## Pertanyaan

- 1. Apa fungsi dari break;?
- 2. Apa kegunaan dari toLowerCase()? Apa efeknya jika program tidak menggunakan toLowerCase()?
- 3. Buat program baru dengan nama **PemilihanHariDenganIf<NoAbsen>.java**. Program menerima input bilangan bulat. Jika angka 1, 2, 3, 4, 5 maka output yang ditampilkan adalah "Weekday" sedangkan untuk 6 dan 7 adalah "Weekend". Selain angka tersebut, tampilkan "Invalid Number"
- 4. Push dan commit file tersebut ke github
- 1.Fungsi dari break; adalah untuk menghentikan program dari loop dan menghentikan switch statement dari java.
- 2.toLowerCase() digunakan untuk mengkonversi semua huruf yang ada dari huruf besar ke huruf kecil.Efek apabila program tidak menggunakan toLowerCase() adalah tidak akan terjadi apa-apa apabila user menginputkan hari dengan huruf kecil semua.Tetapi apabila user tidak sengaja menggunakan caps lock akan ter output Invalid day name karena case sensitive sehingga penggunaan dari toLowerCse() akan sangat berguna.

Contoh apabila tidak menggunakan toLowerCase():

```
switch (Dayname) {
    case "monday":
    masukan nama hari di Bahasa Inggris : MONDAY
MONDAY is a Invalid day name
PS C:\Users\saya\Bilangan-ganjil-genap>
```

Contoh Apabila menggunakan toLowerCase():

## Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dilakukan oleh statement di bawah ini

```
ukuranCup = sc.next().charAt(0);
```

- 2. Dari percobaan di atas, apakah pemilihan dengan switch-case tanpa default dapat di-compile dan di-run? Simpulkan apakah default merupakan elemen wajib
- Modifikasi kode program di atas untuk meng-handle jika user memilih size selain S, M, atau L dengan cara menambahkan default. Berikan notifikasi bahwa size yang dipilih tidak tersedia.
- 4. Apakah fungsi dari default dalam switch-case?
- 5. Mengapa switch-case untuk pemilihan menu menggunakan petik 2, sedangkan pada pemilihan ukuran cup menggunakan petik 1? Kapan case tidak menggunakan tanda petik?
- 6. Push dan commit file tersebut ke github

1.next() digunakan untuk membaca input dari pengguna dan charAt() untuk memilih index ke berapa posisi huruf yang dimasukan

2.Default tidak wajib ada karena fungsi dari Default adalah untuk mengeluarkan instruksi yang dilakukan apabila program tidak mengetahui harus melakukan apa saat switch case tidak tersedia.Apabila Default di hapus tidak akan terjadi apa-apa.

3.

```
switch (ukurancup) {
    case 'S','s':
        break;
    case 'M','m':
        totalharga += totalharga*0.25;
        break;
    case 'L','l':
        totalharga += totalharga*0.4;
        break;
    default :
        System.out.println(x:"Maaf tidak ukuran yang dipilih tidak tersedia");
        break;
}
```

4.Default berfungsi sebagai tempat instruksi atau kode yang akan dieksekusi apabila tidak ditemukan oleh program switch case yang diberikan.

5.karena tanda petik satu " '' " digunakan saat kita menggunakan variabel char.Apabila kita menggunakan tanda dua petik " "" " maka akan error.Karena tanda petik dua akan dianggap sebagai string dan kita tidak bisa mengkonversi dari char ke string.

```
    ✓ J Kafe11.java 1
    ⊗ Type mismatch: cannot convert from String to char Java(16777233) [Ln 46, Col 22]
```

Kondisi lain dimana case tidak menggunakan petik adalah ketika kita menggunakan int atau angka untuk switch case.

```
import java.util.Scanner;
4 ∨ public class a {
         Run | Debug
         public static void main(String[] args) {
             Scanner mlebu = new Scanner(System.in);
             System.out.print(s:"MAsukan Angka : ");
             int a = mlebu.nextInt();
     •
             mlebu.close();
10
11 v
             switch (a) {
12 🗸
                 case 1:
                     System.out.println(x:"ini angka 1");
                     break;
16 🗸
                 case 2:
                     System.out.println(x:"ini angka 2");
                     break;
20 🗸
                 default:
                     break;
```