Esquema de MOiR

Gerard Cosp Lores

Abstract

Aquest document recull les definicions, demostracions i fòrmules bàsiques per comprebdre **l'assignatura de MOiR**. [1] Llista de reproducció de YouTube

Canvis de Base

RELACIÓ

$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$

Fem servir el **canvi de bases** per conveniència, quan el sistema es fa més fàcil. Hi ha bases que depenen del temps com els *vectors de frenet*, o d'altres que no com *la base polar* que per problemes circulars és molt més fàcil. Sempre hem de deixar estipulat com és el canvi en les bases i com afecten a tots els components del problema.

Sistemes de Referència

RELACIÓ

$F' = m\vec{a} + M\ddot{\vec{R}}'$

Fem servir un canvi en el sistema de referència (*intercial o no inercial*) per facilitar el problema. Si treballem en un inercial, (és a dir que no es mou o es mou a $\vec{v} = cte$) la 2a Llei de Newton aplica igual, pero quan no és intercial, ($\ddot{\vec{R}}' \neq 0$) i hem d'afegir una força imaginaria que li diem **força d'inèrcia** com la que sentim quan;

- Es para el tren
- Quan estem en un cotxe donant una volta (Força Centrifuga)

Aquestes es fan per equilibrar el sistema.

[1] Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que avanci el semmestre.

1 Cinemàtica

Fórmues bàsiques

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

ACCELERACIÓ MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

1.1 Moviments Rectilinis

Fórmules Bàsiques

MRU

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

MRUA

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \tfrac{1}{2}a(t - t_0)^2$$
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.2 Moviments Circulars

Fórmues bàsiques

VECTORS CIRCULARS

$\vec{e_r} = \cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j}$
$\vec{e_\varphi} = -\sin\varphi\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} = \dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_\varphi} = -\dot{\varphi}\vec{e_r}$

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$\vec{r}(t) = R\vec{e_r}$

VELOCITAT

$\vec{v} = R\dot{\varphi}\vec{e_\varphi} \therefore v = \omega R$

ACCELERACIÓ

$\vec{a} = R\ddot{\varphi}\vec{e_\varphi} - R\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e_r}$
$\vec{a_T} = R\alpha$(En direcció tangencial)
$\vec{a_N} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$(En direcció cap a dins del cercle)

1.3 Moviments Generals

Fórmues bàsiques

VECTORS DE FRENET

$\vec{e_1} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$
$\vec{e_2} = \frac{\dot{\vec{e_1}}}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|}$ $(\leftrightarrow \vec{e_1} = (a,b) \therefore \vec{e_2} = (-b,a))$

POSICIÓ

$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

VELOCITAT

$\vec{v}(t) = v\vec{e_1}$

ACCELERACIÓ

$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + v\dot{\vec{e_1}} = \dot{v}\vec{e_1} + \frac{v^2}{R}$

RADI DE CORBATURA

$R = \frac{|\vec{v}|}{\left|\dot{\vec{e_1}}\right|} = k^{-1}$

DISTÀNCIA

$D = \int_{t_0}^{t} v(t)dt$
$D = \int_{x_0}^{x} \sqrt{1 + y'}dx$

1.4 Politjes

Fórmues bàsiques

RELACIÓ ENTRE POLITJES

La idea és definir les llargades de les poltijes com a S_1 i relacionar-ho amb les alçades y_i per al final tenir un sistema de **tantes equacions com politjes**.

$L = \sum_{i=0}^{n} S_i$
$0 = \sum_{i=0}^{n} V_i$
$0 = \sum_{i=0}^{n} A_i$

2 Dinàmica

2.1 Equacions de Newton

Fórmules Bàsiques

1a LLEI DE NEWTON

Si no actua cap força neta sobre un cos, aquest manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

2a LLEI DE NEWTON

El canvi de moment lineal d'un cos per unitat de temps és igual a la força neta que actua sobre ell.

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}$$

3a LLEI DE NEWTON

Quan un cos exerceix una força sobre un altre, aquest exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

2.2 Forces / Situacions Conegudes

Fórmules Bàsiques

GRAVETAT ARTIFICIAL

Anomenem **gravetat artificial** l'efecte produït per una acceleració centrípeta que simula la gravetat.

$g = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

CAIGUDA LLIURE

Moviment d'un cos sotmès únicament a l'acceleració de la gravetat.

$\vec{a} = -g\vec{j}$
$P + F = mg \therefore F = 0$

TENSIÓ

En aquest curs, considerem que la tensió es manté constant al llarg d'una corda ideal, tant si és recta com si és corba.

FORCES

$\vec{P} = -mg\vec{j}$

$\vec{F_g} = -G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$

$\vec{F_e} = -k\Delta x\vec{i}$

$\left|\vec{F_f}\right| = \mu_{e/c}N$

$\mu N \geq F_f$ (Condició del fregament)

$FR = I\alpha$

$a = R\alpha$

POLITJES

Si tenim un **sistema de politjes** on entren 2 cordes i en surt una, podem escriure les forces totals com a múltiples de # entrada i sortida; $F_i = 2F_f$

En un pla una roda gira perque existeix **força de fricció**. Si no hi ha no roda però si hi ha tenim $F_f R = I\alpha$. Això també passa si hi ha alguna força no aplicada al Centre de Masses {Força de Fregament, Tensió, Força Aplicada al Eix}

Però per que es posi a lliscar des del repòs $F_f = 0$.

Quan un cos rodola i no sabem per que ho fa li afegim en negatiu una força f i fem el torque d'aquestes i les unim

RODA I CONDICIÓ DE RODAMENT

Si no hi ha fregament la velocitat d'adalt d'una roda és $v = 2\omega R$ i la d'abaix $v = 0$ (ja que la suma de velocitats abaix és oposada i adalt en sincronia) on anomenem **que la roda esta rodant**, això es produeix quan la força que es fa és $\leq \mu_e N$.

Quan actua el fregament és que hem passat de μ_e a μ_d i la velcoitat de translació ja no és ωR per tant abaix ara ja no roda i llisca.


EXEMPLE: FRENS ABS;

Una roda és mou endavant amb *velocitat* $v = \omega R$ i volem que pari amb una **acceleració de frenada**, però no volem que llisqui perque sino després perdem el control així que obtenim que;

$$F_f = ma$$

$$\mu_e mg \geq ma$$

Per tant l'acceleració ha de ser menor o igual a $\mu_e \cdot g$



3 Sistemes De Partícules I i II

3.1 Centre de Masses

Si $\sum F$ són conservatives, el CM és *invariable*

Fórmues bàsiques

CENTRE DE MASSES

$\vec{R_t} = \frac{m_1\vec{r_1}+\cdots+m_n\vec{r_n}}{M}$

$\vec{R_t} = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}dm = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\rho dV$

3.2 Moments

En tots els moment ignorem els interns ja que no afecten i només ens centrem en les components externes.

Si alguna força és paral·lela al eix que indiquem, aquesta mou l'eix sinó l'eix es queda igual.

Sempre, en qualsevol cas $\Delta P = 0$.

Fórmues bàsiques

MOMENT LINEAL

$\vec{p} = m\vec{v}$
$P = \sum p$

MOMENT DE FORÇA

$\vec{m} = \vec{f} \times \vec{r}$ [Només prenem la component perpendicular al vector direcció]
$\vec{m} = \dot{\vec{l}}$
$M = \sum m$

MOMENT INTERCIAL

$I = m\omega r^2 \ (r = \eta)$
$I_t = \int r^2 dm$


MOMENT ANGULAR

$\vec{l} = \vec{p} \times \vec{r}$
$L = \sum l$
$L = I\omega$
$\vec{L_0} = \vec{L_{CM}} + \vec{R} \times \vec{P}$

CONDICIÓ D'EQUILIRBI

Diem que un sistema es troba en equilibri quan **ni es mou ni gira** de manera que compleix;


$$\sum \vec{F} = 0$$
$$\sum \vec{M} = 0$$




XOCS I CONDICIONS

Tenim **3 tipus de xocs** i cadascuna implica les seves condicions;


- Xocs Elàstics: Els cossos xoquen sense **deformar-se** ni perdre **energia** de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K = 0$



- Xocs Inelàstics: Els cossos xoquen i es **genera energia** (es perd), pero no es deformen de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$



- Xocs Perfectament Inelàstics: Els xocs es **deformen** i es perd energia de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$



3.3 Relació de Magnituds en un SR

VELOCITAT

$\vec{v_C} = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{C/CM}$

ACCELERACIÓ

$\vec{a_C} = \vec{a}_{CM} + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{C/CM} + \vec{\omega} \times (\omega \times \vec{r}_{C/CM})$

MOMENT ANGULAR

$\vec{L_0} = \vec{L}_{CM} + \vec{R} \times \vec{P}$

STEINER

$I_e = I_{CM} + md^2$

4 Treball i Energia

4.1 Treball

Fórmues bàsiques

TREBALL

$W = \vec{F} \cdot \vec{r}$
$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot \vec{v} dt$

POTÈNCIA

$P = \frac{W}{\Delta t}$ $P_{inst} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

4.2 Energies

Fórmues bàsiques

ENERGIA CINÈTICA

$K = \frac{1}{2}mv^2$
$W = \Delta K$
$K = \frac{1}{2}I\omega^2$ (Una bola que roda en té les dues $K_t = K + K$)

ENERGIA POTENCIAL


Aquesta és la funció respecte la posició al computar la integral negativa d'una força que es fa;
$U = \int_C -F \cdot d\vec{r}$ $W = -\Delta U$

ENERGIA MECÀNICA

$E = U + K$
$\Delta E = 0 \rightleftarrows$ Només actuen forçes conservatives
$\Delta E = W_{fnc} \rightleftarrows$ Si actuen forçes no conservatives
$W = \Delta K + \Delta U$

ENERGIES CONEGUDES

$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$
$U = -\frac{GMm}{r}$
$U = mgy$



5 ONES

5.1 ONES I (MECÀNIQUES)

Fórmues bàsiques

EQUACIÓ D'UNA ONA

$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$
$q(x,t) = f_-(x - ct) + f_+(x + ct)$

EQUACIÓ D'UNA ONA HARMÒNICA

$q(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

ONES ESTACIONÀRIES

$q_t(x,t) = 2A\cos(\omega t)\cos(kx)$[cosinus per obert obert / tancat tancat, sinus per obert tancat / tancat obert]

POTÈNCIA D'UNA ONA

$P(x,t) = -Tq'(x,t)\dot{q}(x,t)$

ENERGIA D'UNA ONA

$\varepsilon(x,t) = \frac{1}{2}[\rho(\frac{\partial q}{\partial t})^2 + T(\frac{\partial q}{\partial x})^2]$

EQUACIÓ DE CONTINUÏTAT

$P(x,t) = c\varepsilon(x,t)$
$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t} = 0$