

Manual de usuario

Este manual describe el uso de Pymetory en <https://app.pymetory.com>. Las capturas muestran los datos de demostración del caso de estudio (panadería). Las funciones marcadas como *solo administrador* no están disponibles para el rol operario.

Ingreso al sistema

Ingresa el correo electrónico y la contraseña asignados por el administrador y pulse **Entrar**. No existe registro abierto de administradores: las cuentas con ese rol las crea otro administrador.




Figura 15.11: Pantalla de inicio de sesión.

Tablero

Resume el estado del inventario: número de insumos, lotes en bodega, lotes críticos por vencimiento y valorización. Debajo aparecen los últimos movimientos del Kardex y la ocupación de cada bodega. Los accesos rápidos permiten registrar un insumo, escanear un código, generar un reporte o hacer un consumo rápido.




Figura 15.12: Tablero de control.

Inventario

Tiene dos pestañas. En **Insumos** cada tarjeta es un insumo con su existencia total en su unidad (kg, L, gal, und), el número de lotes y avisos de lotes por vencer o de existencia bajo el mínimo; se puede filtrar por bodega y por categoría, y al tocar un insumo se ven sus lotes en orden FEFO. Con **Ingreso** se registra un insumo nuevo con su primer lote (unidad, costo, stock mínimo y, si se quiere, un umbral de días críticos propio). Para un insumo que ya existe, su ficha tiene **Registrar ingreso de lote**: número de lote, cantidad, costo unitario, fecha de vencimiento y bodega. **Consumo FEFO** registra una salida; el sistema descuenta primero del lote que vence primero.




Figura 15.13: Inventario por insumo.

En **Bodegas** cada tarjeta resume lo que hay en esa bodega según la base de datos: lotes, insumos, lotes por vencer, valor y ocupación. Al tocarla se abre el inventario filtrado por esa bodega. El administrador puede crear una bodega o editarla (nombre, capacidad, descripción, estado e imagen de fondo, que puede ser un archivo subido o un enlace <https>).




Figura 15.14: Bodegas conectadas al inventario.

Búsqueda

Busca entre los lotes con existencias por nombre del insumo, código, número de lote, categoría o bodega. Los resultados pueden filtrarse por lotes por vencer, vigentes o en cuarentena, y por bodega.




Figura 15.15: Búsqueda de lotes de harina.

Asistente de inventario

Escriba una pregunta en español, por ejemplo “¿Qué lotes vencen pronto?” o “¿Cuánta harina de trigo hay?”. El asistente consulta la base de datos antes de responder; si el material no está registrado, lo indica. Las conversaciones quedan en el historial de la izquierda.




Figura 15.16: Asistente con una consulta de vencimientos.

Reportes (solo administrador)

Genera reportes de inventario, movimientos, FEFO, consumo y valorización, filtrables por bodega, material y rango de fechas, en PDF o CSV.





Figura 15.17: Módulo de reportes.

Log maestro (Kardex)

Lista todos los movimientos con tipo, material, lote, responsable, cantidad y fecha. Los movimientos no se pueden editar ni eliminar; una corrección se registra como un ajuste nuevo con su justificación.



The screenshot displays the 'KARDEX DE MOVIMIENTOS' interface in the Pymetory application. The left sidebar contains navigation options under 'PRINCIPAL' (Tablero, Inventario, Buscar), 'ANÁLISIS' (Asistente, Reportes, Kardex, Etiquetas, Escáner QR), and 'GESTIÓN' (Historial QR, Transferencias, Órdenes de compra). The main area shows a table of movements with columns for MOVIMIENTO, INSUMO / LOTE, RESPONSABLE, CANTIDAD, and FECHA & HORA. Five entries are listed, all marked as 'ENTRADA INGRESO' with a green arrow icon. The entries include items like 'Pan tajado blanco 500 g', 'Pan tajado integral 500 g', 'Pan hamburguesa x 8 con ajonjolí', 'Pan perro x 8', and 'Mogolla integral x 6', all with positive quantities and a date of 26 SEP, 2026 at 05:30.

MOVIMIENTO	INSUMO / LOTE	RESPONSABLE	CANTIDAD	FECHA & HORA
ENTRADA INGRESO	Pan tajado blanco 500 g LOTE: TAJ-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+391.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan tajado integral 500 g LOTE: TAJ-02-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+157.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan hamburguesa x 8 con ajonjolí LOTE: HAM-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+208.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan perro x 8 LOTE: PER-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+143.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Mogolla integral x 6 LOTE: MOG-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+111.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS

Figura 15.18: Log maestro de movimientos.

Etiquetas y escáner

El módulo de etiquetas genera códigos QR y de barras por lote para imprimir. El escáner lee esas etiquetas con la cámara del dispositivo; si no hay cámara, basta escribir el número de lote impreso en la etiqueta. Después registra la entrada o salida correspondiente en el Kardex.




Figura 15.19: Generación de etiquetas.




Figura 15.20: Escáner de códigos QR.

Transferencias

Traslada cantidad de un lote entre bodegas. La operación registra la salida en la bodega de origen y la entrada en la de destino.




Figura 15.21: Transferencias entre bodegas.

Órdenes de compra

Registra órdenes a proveedores. Al recibir una orden se indica, por cada insumo, la cantidad recibida, el número de lote, la fecha de vencimiento y la bodega; el sistema crea el lote y su entrada en el Kardex.




Figura 15.22: Órdenes de compra.

Alertas

Reúne las alertas de stock bajo y de lotes próximos a vencer. Las genera una tarea programada que revisa el inventario cada hora; un aviso que sigue sin leer no se repite en las siguientes 24 horas. Al tocar una alerta se marca como leída y se abre el inventario.




Figura 15.23: Centro de alertas.

Ajustes (solo administrador)

Configura el umbral FEFO, las notificaciones, el proveedor y modelo de lenguaje del asistente, las claves de API y los usuarios con sus roles. En **Tema visual** se elige una de seis paletas; el cambio se aplica a toda la interfaz.




Figura 15.24: Ajustes del sistema.

Uso en el celular

En pantallas pequeñas el menú lateral se reemplaza por una barra inferior con Tablero, Inventario, Escanear y Asistente; el botón **Más** abre el resto de módulos agrupados. Este manual se puede abrir desde el menú, en **Manual de usuario**.