RAMALHO PAPÉIS
Ondulados e Embalagens

MATERIAL DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO

ERP RAMALHO PAPÉIS

Trilha operacional completa do pedido até a entrega

Passo a passo de tela, com prints reais do ERP atual, mostrando o que cada área deve clicar e o que o sistema faz automaticamente.

Pedido → **Aprovação** → **Produção / Estoque** → **Romaneio / BIP** → **NF-e** → **Rota** → **Entrega**

Ambiente demonstrativo baseado no commit atual de produção

VISÃO GERAL

Quem faz o quê na trilha

COMERCIAL

1. Lançar e aprovar o pedido

Cliente, itens, quantidade, preço, prazo, forma de pagamento e documento.

Novo pedido | Criar pedido | Aprovar

PRODUÇÃO

2. Produzir e registrar fisicamente

Iniciar OP, gerar etiquetas, produzir e bipar a entrada das bobinas no estoque.

Iniciar | Bipar entrada | Finalizar

LOGÍSTICA

3. Montar a saída e conferir a carga

Configurar romaneio, bipar as bobinas carregadas e confirmar a carga.

Novo romaneio | Bipar saída | Confirmar carga

FISCAL + LOGÍSTICA

4. Faturar, sair para rota e entregar


Emitir a NF-e, iniciar a rota e fechar a entrega com comprovante.

Novo rascunho | Iniciar rota | Entregue + comprovante

Regra central: estoque, faturamento e transporte são fatos separados. Confirmar a carga baixa o estoque; iniciar rota registra a saída do caminhão; confirmar entrega encerra a entrega.

COMERCIAL

01 Criar o pedido




Cliques

1. **Pedidos** no menu.
2. **Novo pedido** .
3. Selecionar **Cliente**, conferir **Representante** e **Empresa emitente**.
4. Definir **Documento**, **Prazo de entrega** e **Forma de pagamento**.
5. Adicionar produtos, quantidades e preços.
6. No fim da janela: **Criar pedido** .

O pedido normal nasce como **Rascunho**. Criar o pedido ainda não movimenta estoque e não inicia produção.

COMERCIAL / APROVAÇÃO

02 Aprovar e deixar o ERP decidir a rota



Ação do usuário

Localizar o cartão em **Rascunho** e clicar:

Aprovar

O sistema faz automaticamente

Estoque suficiente → Pronto para entrega.


Falta produto + há MP/receita → cria OP do faltante e envia para Produção.


Falta MP/receita → Travado por estoque.

Não mover o pedido manualmente para “Pronto”. O roteamento é calculado pelo backend.

PRODUÇÃO

03 Abrir a OP e iniciar a produção





Na tela Produção


Localizar a OP **PENDENTE** e clicar **Iniciar**.

No modal

Informar a **Quantidade exata de etiquetas** e clicar **Gerar etiquetas e iniciar OP**.

PRODUÇÃO / ESTOQUE

04 Dar entrada no estoque via BIP



Caminho

Produção → OP iniciada → **Bipar entrada**


1. Conferir o produto e o **Destino** informado pelo ERP.
2. No campo **Código da etiqueta**, bipar uma vez por bobina.
3. Pode usar leitor USB/Bluetooth ou **Usar câmera** .


Importante: o operador não escolhe manualmente o depósito neste fluxo. A entrada vai para o destino configurado pelo estoque compartilhado.

Entrada física rastreada

PRODUÇÃO / ESTOQUE

05 Conferir a quantidade e confirmar a entrada






O contador mostra exatamente quantas bobinas foram lidas. Só então clicar **Confirmar entrada**.

O ERP pede confirmação explícita. Clicar **Confirmar agora**.

Esse é o momento em que a entrada física é lançada e a quantidade produzida da OP é atualizada.

PRODUÇÃO / ESTOQUE

06 Resultado: estoque atualizado com rastreabilidade



Produção concluída

O que esse resultado significa

✓ A entrada foi confirmada no Estoque Geral.

✓ A quantidade produzida da OP foi atualizada.


✓ O movimento ficou vinculado à sessão de BIP.

Não usar "Ajustar estoque" para lançar produção normal. O caminho correto é sempre a entrada vinculada à OP.

Depois, voltar à OP e usar **Finalizar** → **Confirmar finalização**.

LOGÍSTICA

07 Configurar o romaneio da saída



Caminho


Logística → Romaneios + QR → **Novo romaneio**

1. Selecionar o pedido.
2. Se nem tudo sair junto, ligar **Entrega parcial** e informar quantidade por item.
3. Preencher peso, volumes e caminhão quando aplicável.
4. Clicar **Criar e imprimir** .

O QR do romaneio é gerado pelo ERP. É ele que identifica a carga na doca.

LOGÍSTICA / DOCA

08 Montar a carga bipando cada bobina



Caminho operacional


Romaneios + QR → **Bipar saída**

1. Ler o QR do romaneio e clicar **Iniciar conferência**.
2. Pegar a bobina física que irá no pedido.
3. Bipar o QR da bobina.
4. Repetir até o progresso chegar a 100%.
5. Clicar **Confirmar carga**.

A tela mostra somente valores confirmados pelo servidor. Isso reduz erro de leitura duplicada e divergência de carga.

LOGÍSTICA / ESTOQUE

09 Confirmar carga = efetivar a saída física do estoque



O que o ERP grava

✓ Sessão de conferência fechada.

✓ Romaneio marcado como carga conferida.


✓ Bobinas/unidades passam para estado de saída.

✓ Movimento de estoque **OUT**.

Carga conferida não significa caminhão em rota. A saída para transporte é uma ação separada e acontece depois do faturamento quando houver NF-e.

FISCAL

10 Abrir o faturamento de saída



Caminho

Fiscal → Saída (emitir)

Depois clicar **Novo rascunho** .


Antes de emitir

O ERP confere numeração, emitente, cadastro fiscal dos produtos, estado das OPs e conferência da carga.

Se algum gate fiscal ou operacional não estiver atendido, o botão de avanço fica bloqueado. Corrigir a causa em vez de contornar o gate.

FISCAL

11 Selecionar o pedido e criar o rascunho



Rascunho fiscal

1. Selecionar a linha do pedido correto.
2. Conferir a **Empresa emitente da NF-e**.
3. Conferir a **Conferência da carga**.
4. Se for parcial, ligar **Faturamento parcial**.
5. Informar **Quantidade de bobinas/volumes** e espécie.
6. Quando os gates liberarem: **Criar rascunho** .

O print mostra uma verificação ainda em andamento; por isso o avanço pode aparecer temporariamente desabilitado.

FISCAL

12 Revisar e emitir a NF-e

SEQUÊNCIA DE CLIQUES

Criar rascunho

↓

Emitir

↓

Gerar prévia fiscal

↓

Confirmar e emitir

Na revisão, conferir


- emitente e destinatário;
- produtos, quantidades e valores;
- NCM/CFOP/CST/IPI quando aplicável;
- forma de pagamento e parcelas;
- volumes e informações adicionais.

“Confirmar e emitir” é a ação fiscal real. Esse clique envia o documento para o fluxo de autorização da SEFAZ/Focus NFe.

Na apresentação, usamos a tela real até o ponto seguro; nenhuma NF-e real foi emitida para produzir este material.

LOGÍSTICA

13 Depois da carga e do faturamento: iniciar rota



Ação

Logística → Painel → entrega do pedido

Clicar **Iniciar rota**.

O backend exige


✓ Carga totalmente conferida.

✓ Pedido pronto para entrega.

✓ Se o documento for NF-e, faturamento concluído.

LOGÍSTICA

14 Em rota e em trânsito



Depois de iniciar rota


A entrega aparece como **EM ROTA**.

Quando o transporte estiver efetivamente em deslocamento, clicar **Em trânsito**.

O ERP mantém a trilha de eventos de logística separada do estoque e da NF-e.

ENTREGA

15 Ao chegar no cliente, abrir o comprovante



Ação


Na entrega em trânsito, clicar:

Entregue + comprovante

Também existe o **Modo entregador** para uso simplificado no celular.

ENTREGA

16 Anexar canhoto/foto e confirmar



1. Opcional: preencher **Quem recebeu**.
2. Clicar **Selecionar arquivo** e anexar foto do canhoto ou PDF.
3. Clicar **Confirmar entrega** .

A entrega só é encerrada com o comprovante obrigatório anexado.

Comprovante de entrega

RESUMO OPERACIONAL

Fluxo que a equipe deve decorar

ÁREA	O QUE CLICAR	RESULTADO ESPERADO
Comercial	Novo pedido → Criar pedido → Aprovar	Pedido roteado para estoque, produção ou bloqueio.
Produção	Iniciar → Gerar etiquetas e iniciar OP	OP rodando e etiquetas preparadas.
Produção/Estoque	Bipar entrada → Confirmar entrada → Confirmar agora	Produto acabado entra no estoque.
Produção	Finalizar → Confirmar finalização	Pedido avança quando todas as OPs terminarem.
Logística	Novo romaneio → Criar e imprimir	Composição da saída definida.
Doca	Bipar saída → Iniciar conferência → Confirmar carga	Baixa física do estoque e carga conferida.
Fiscal	Novo rascunho → Criar rascunho → Emitir → Gerar prévia → Confirmar e emitir	NF-e enviada e autorizada conforme retorno fiscal.
Logística	Iniciar rota → Em trânsito	Saída para transporte registrada.
Entrega	Entregue + comprovante → Selecionar arquivo → Confirmar entrega	Entrega encerrada com evidência.

Venda Direta: é uma exceção. Use o botão “Venda direta” em Pedidos; o ERP tenta reservar o estoque pronto automaticamente e abre produção somente para o que faltar.

TRANSPARÊNCIA OPERACIONAL

O que é clique humano e o que é automático

Usuário precisa clicar

- criar o pedido;
- aprovar;
- iniciar/finalizar OP;
- bipar entrada;
- configurar romaneio;
- bipar/confirmar carga;
- revisar/emitir NF-e;
- iniciar rota e confirmar entrega.

ERP automatiza

- roteamento da aprovação;
- criação de OP para o faltante;
- reserva/controle de estoque conforme fluxo;
- criação automática de estruturas quando aplicável;
- gates de carga antes do faturamento;
- impedimento de iniciar rota sem carga/NF-e;
- auditoria de operações críticas.

Ponto de UX já identificado: o perfil de operador de produção tem permissão para a tela de “Bipar entrada”, mas o atalho está mais evidente na tela Produção do supervisor. Antes do treinamento operacional definitivo, vale expor o mesmo botão diretamente no Apontamento do operador.

Sobre os prints: foram capturados em ambiente local de demonstração usando a interface do commit atualmente implantado em produção. Os clientes/pedidos exibidos são fictícios. Nenhuma NF-e real foi emitida e nenhuma movimentação de produção foi feita para gerar o material.