

R	Ocatave	Python	Julia
<pre> #definizione parametri a<-10 b<-5 #definizione varibili esogene Qd_bar<-1000 Qs_bar<-250 #calcolo del prezzo di equilibrio Pe<-(Qd_bar-Qs_bar)/(a+b) cat("il prezzo di equilibrio è ", Pe,"\n") #calcolo della quantità di equilibrio Qe<-Qd_bar-a*Pe cat("la quantita di equilibrio è ", Qe,"\n") #calcolo del surplus del consumatore Pmax<-Qd_bar/a Cs<-Qe*(Pmax-Pe)/2 cat("il surplus del consumatore è ", Cs,"\n") #calcolo del surplus del produttore Pmin<-Qs_bar/b if(Qs_bar<0){ Ps<-Qe*(Pe-Pmin)/2 }else{ Ps<-Qs_bar*Pe+(Qe-Qs_bar)*Pe/2 } cat("il surplus del produttore è ", Ps,"\n") </pre>	<pre> #definizione parametri a=10; b=5; #definizione varibili esogene Qd_bar=1000; Qs_bar=250; #calcolo del prezzo di equilibrio Pe=(Qd_bar-Qs_bar)/(a+b); disp(strcat(["il prezzo di equilibrio è ",num2str(Pe)])) #calcolo della quantità di equilibrio Qe=Qd_bar-a*Pe; disp(strcat(["la quantità di equilibrio è ",num2str(Qe)])) #calcolo del surplus del consumatore Pmax=Qd_bar/a; Cs=Qe*(Pmax-Pe)/2; disp(strcat(["il surplus del consumatore è ",num2str(Cs)])) #calcolo del surplus del produttore Pmin=Qs_bar/b; if(Qs_bar<0) Ps=Qe*(Pe-Pmin)/2; else Ps=Qs_bar*Pe+(Qe-Qs_bar)*Pe/2; endif disp(strcat(["il surplus del produttore è ",num2str(Ps)])) </pre>	<pre> #definizione parametri a=10 b=5 #definizione varibili esogene Qd_bar=1000 Qs_bar=250 #calcolo del prezzo di equilibrio Pe=(Qd_bar-Qs_bar)/(a+b) print("il prezzo di equilibrio è "+str(Pe)) #calcolo della quantità di equilibrio Qe=Qd_bar-a*Pe print("la quantità di equilibrio è "+str(Qe)) #calcolo del surplus del consumatore Pmax=Qd_bar/a Cs=Qe*(Pmax-Pe)/2 print("il surplus del consumatore è "+str(Cs)) #calcolo del surplus del produttore Pmin=Qs_bar/b if Qs_bar<0: Ps=Qe*(Pe-Pmin)/2 else: Ps=Qs_bar*Pe+(Qe-Qs_bar)*Pe/2 print("il surplus del produttore è "+str(Ps)) </pre>	<pre> #definizione parametri a=10 b=5 #definizione varibili esogene Qd_bar=1000 Qs_bar=250 #calcolo del prezzo di equilibrio Pe=(Qd_bar-Qs_bar)/(a+b) println("il prezzo di equilibrio è ",Pe) #calcolo della quantità di equilibrio Qe=Qd_bar-a*Pe println("la quantità di equilibrio è ",Qe) #calcolo del surplus del consumatore Pmax=Qd_bar/a Cs=Qe*(Pmax-Pe)/2 println("il surplus del consumatore è ",Cs) #calcolo del surplus del produttore Pmin=Qs_bar/b if Qs_bar<0 Ps=Qe*(Pe-Pmin)/2 else Ps=Qs_bar*Pe+(Qe-Qs_bar)*Pe/2 end println("il surplus del produttore è ",Ps) </pre>