SentinelOne 導入開始手順

株式会社TTM

2019/11/21

Rev.1.0.4

本ガイドの趣旨

本ガイドは、SentinelOneを導入する企業のシステム管理者様向けの内容です。利用開始前にすべてのページをお読みください。

ご不明な点は、メールもしくはチャットでお問い合わせください。

[SentinelOneサポートセンター]

LINE公式: https://lin.ee/4nAgjm0

Email: support@to-tm.com

TEL: 03-6823-5903




Index

- 1. パスワードの設定
- 2. 管理画面にログイン
- 3. パスワードの変更
- 4. 管理者の追加
- 5. サイトを選択
- 6. インストーラを入手
- 7. トークンを入手
- 8. インストール作業

- 9. デバイスの確認
- 10.アラートメールの設定
- 11.自動対応モードへの移行


パスワード設定メール

届いたパスワード設定メールのリンクをクリック



パスワードを設定


- ・10文字以上
- ・大文字、小文字、数字、記号のうち3種類



管理画面にログイン

管理画面URL

https://apne1-1001.sentinelone.net



ログイン情報

Email	管理者様のメールアドレス
Password	メールアドレス宛にパスワード設定メールが届いているので24時間以内に登録手続きをお願いします。 期限を過ぎてしまった場合ご連絡ください。


※ご不明な場合、お問い合わせください

Email: support@to-tm.com

TEL: 03-6823-5903

ログイン完了


初回ログイン時のみ、利用規約に同意する必要があります。




※日本語バージョンの管理画面は近日リリース

管理者パスワードの変更

初回ログイン後、初期パスワードは必ず変更してください。






※パスワードを忘れてしまった場合、サポートまでご連絡ください。


管理者の追加


追加するユーザーのメールアドレスを登録 **→**パスワード設定メールが届く



管理対象のサイトを指定


Adminを選択する事で、設定変更が可能になります。






サイトを選択

Scopeを開き、エンドユーザーごとにテナント切り替え(複数企業で契約している場合)




インストーラを入手

-Packagesを開く



インストーラを入手

-ご利用のOS種類を選択




※Windows Legacyは、XPや2003サーバーなど旧OS

インストーラを入手


-最新のインストーラ

"Version"のカラム名をクリックし、新しい順に並べ替える。 最新バージョン v3.4.4.51 <u>※2019/11/10</u>現在




サイトトークンを取得

インストール時に入力を求められるキー、 サイト毎に固有の値になっており、これにより接続先のサイトを識別する。




インストール作業

Windows10の例



インストール作業 -Site Tokenの入力




事前に取得しておいたSite Tokenを入力




インストール完了

インストール完了後、端末の**再起動**が発生します




デバイスの確認

ステータスがPendingになっている場合、初回再起動が完了していない事を示している。




アラートメールの設定

Settings -> NOTIFICATIONS -> Recipients



アラートメールの設定 -受信メールアドレスの指定



アラートメールの設定

-アラートサンプル






自動対応モードへの移行

Network -> POLICY

標準設定では、AIエンジンの調整期間として検知モードに設定されています。 導入後、過検知が発生しない事を確認した上で、自動対応モードへの切り替えを推奨しています。



[自動対応ポリシーの設定例]

- ①リスク高のマルウェアを検知した場合
- ②自動でプロセス停止(Kill)、 ファイルを隔離(Quarantine)
- ③自動ネットワーク遮断はしない


アンインストール手順


2種類のアンインストール方式があります

- ①PUSH方式アンインストール
 - ->管理者主導のサイレントアンインストールする方式
- ②リクエスト型アンインストール
 - ->ユーザーが実施し、管理者が承認する方式

アンインストールの方法① (Push型)


管理画面側からプッシュでアンインストールする。





アンインストールの方法② (リクエスト型)

一旦アンインストール失敗する







アンインストール許可

② (リクエスト型)

Pending requestになっているデバイスを選択

