BÁO CÁO BÀI TẬP NGÀY 07/04/2026
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH MẠNG

Sinh viên: Lê Hồng Nhung
MSSV: 20235393

Bài 1: chat_server



Bài 2: telnet_server

BT_07_04

chat_server.c | telnet_server.c

telnet_server.c > ...

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/select.h>

#define MAX_CLIENTS FD_SETSIZE

int check_login(char *user, char *pass) {
    FILE *f = fopen("databases.txt", "r");
    if (f == NULL) return 0;

    char f_user[32], f_pass[32];
    while (fscanf(f, "%s %s", f_user, f_pass) != EOF) {
        if (strcmp(user, f_user) == 0 && strcmp(pass, f_pass) == 0) {
            fclose(f);
            return 1;
        }
    }
    fclose(f);
    return 0;
}

int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(8080);

    bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
    listen(listener, 5);

    fd_set fdread, fdtest;
    FD_ZERO(&fdread);
    FD_SET(listener, &fdread);
```

⊗ 0 ⚠ 0 Update is ready, click to restart. Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF { } C Mac

BT_07_04 — telnet_server — 90×27

```
lehongnhung@MacBook-Air-cua-Nhung BT_07_04 % gcc telnet_server.c -o telnet_server
lehongnhung@MacBook-Air-cua-Nhung BT_07_04 % ./telnet_server
```

lehongnhung — nc 127.0.0.1 8080 — 90×26

```
lehongnhung@MacBook-Air-cua-Nhung ~ % nc 127.0.0.1 8080
Hay gui user pass de dang nhap:
admin admin
Dang nhap thanh cong. Nhap lenh:
ls
BaoCao_07_04.docx
chat_server
chat_server.c
databases.txt
out_4.txt
telnet_server
telnet_server.c
~$oCao_07_04.docx

Done.
```