

Guide - SNUC Smart Network University Communications



Installazione

Per avviare il software occorre che nel PC sia installata la Java Runtime Environment.

Tale software è costituito da due applicazioni: una che lavora lato client e l'altra che lavora lato server.


• L'applicativo lato server verrà avviato preferibilmente tramite terminale in modo da visualizzare i messaggi di log, tramite il comando:

java -jar SnucServer.jar


• L'applicativo lato client verrà avviato semplicemente facendo un doppio click sul file **SnucClient.jar**


Configurazione

Una volta avviato il client per andare a modificare i parametri di configurazione occorre cliccare su **ConfigNetwork** dal menu **Snuc**.




In questa frame l'utente, come si può notare dalle figure sottostanti, può inserire il nickname desiderato (se il nickname è stato già utilizzato da qualche altro utente il server automanticamente inserirà il carattere '_' all'inizio del nickname), l'indirizzo e la porta in cui è in ascolto il server ed infine può selezionare quale tipo di protocollo da utilizzare (es. TCP o UDP).






Una volta modificati i parametri di configurazione l'utente può collegarsi al server cliccando sul tasto **Connect** dal menu **Server**.



Se la connessione al server va a buon fine l'applicativo mostra una schermata simile a quella sottostante, un messaggio di benvenuto in cui si può notare se il nickname è stato confermato o meno.




Caso d'uso: Access Room


Per ottenere la lista delle stanze l'utente può cliccare sul tasto **List** dal menu **Server** oppure inserire l'apposito comando nel campo di input testuale

/listRooms

e premere invio o cliccare sul pulsante "Send".



Dopo l'invio della richiesta della lista delle stanze, verranno mostrate a video nella sezione Rooms l'elenco delle stanze create nel server dall'amministratore di sistema e a cui l'utente potrà registrarsi.




Per registrarsi alla stanza l'utente può fare click sul nome della stanza desiderata dalla lista delle stanze presenti sul Server oppure inserendo l'apposito comando:

/join '#NomeStanza' (es. /join '#ComputerScience');

Se viene inserito un comando sintatticamente o semanticamente errato verrà mostrato nella sezione di "log" un messaggio di errore. Ogni utente può essere registrato contemporaneamente a più stanze.


Caso d'uso: Public Message

Una volta che l'utente è registrato nella stanza verrà mostrata a video un area in cui è possibile visualizzare la lista degli utenti registrati nella stanza e i loro messaggi inviati da qual'istante in poi. Una volta che l'utente inserisce un messaggio nell'opportuno text field, il messaggio verrà inoltrato a tutti gli utenti che sono presenti nella stanza selezionata.



Caso d'uso: Private Message

Per inviare un messaggio privato ad un altro utente registrato nella stessa stanza, basta fare click sul nickname dell'utente con cui desidera comunicare in privato e si aprirà un'area privata in cui verranno inseriti i messaggi che i due utenti si scambieranno.



Documentation

Nel menù Help è possibile consultare alcune informazioni relativi agli sviluppatori, all'implementazione dell'applicativo e al suo funzionamento.

In **Documentation**, essendo un progetto GNU GPL per i più curiosi, si può aprire la javadoc.

