达梦数据库镜像使用指南

1、达梦数据库安装用户

默认安装用户:dmdba

密码: dmdba

用户组属性: dmdba:dinstall

达梦安装目录: /home/dmdba/dmdbms

2、达梦数据库安装目录说明

1) 数据库安装目录: /home/dmdba/dmdbms

2) /home/dmdba/dmdbms/bin: 达梦数据库可执行程序目录

3) /home/dmdba/dmdbms/data: 达梦数据库数据文件目录

4) /home/dmdba/dmdbms/doc: 达梦数据库文档手册目录

5) /home/dmdba/dmdbms/jdbc: 达梦数据库 JDBC 驱动包程序

6) /home/dmdba/dmdbms/log: 达梦数据库日志文件目录

7) /home/dmdba/dmdbms/tool: 达梦数据库图形化工具目录

8) /home/dmdba/dmdbms/web:达梦数据库 web 服务目录

3、达梦数据库管理员

达梦数据库默认数据库管理员账号/密码: SYSDBA/SYSDBA。

4、达梦数据库数据服务

启动/关闭达梦数据库服务: service DmServiceDMSERVER start/stop/status

5、达梦数据库 DMAGENT 代理服务

代理程序 DMAGENT, 主要用于部署达梦数据库 WEB 应用环境。

1) 代理程序安装目录:

/home/dmdba/dmdbms/tool/dmagent

2) 代理服务启动/关闭

systemctl start/stop DMAgentService.server

6、示例库说明

达梦数据库所提供的镜像安装包中已经自动安装一个名为 BOOKSHOP 的示例库。该示例库中已经创建了 RESOURCES、PERSON、PROCEDURE、PURCHASING、SALES、OTHER 这 6 个模式和相关的表,并在表中插入了一些初始数据。新手通过示例库可以很方便地学习了解达梦数据库。

7、归档目录说明

归档文件: /home/dmdba/dmdbms/data/DAMENG/dmarch.ini 归档文件配置说明:

[ARCHIVE_LOCAL1]

ARCH_TYPE = LOCAL

ARCH_DEST = /home/dmdba/dmdbms/data/arch

ARCH_FILE_SIZE = 128 ARCH_SPACE_LIMIT = 5000

归档参数说明:

ARCH TYPE: 归档类型,本地归档

ARCH_DEST: 归档目标路径, /home/dmdba/dmdbms/data/arch ARCH_FILE_SIZE: 归档文件大小,每个归档文件不超过 128M

ARCH_SPACE_LIMIT: 归档文件的磁盘空间限制,如果归档文件总大小超过 5G,则在生成新归档文件前会删除最老的一个归档文件。

8、WEB 方式管理达梦数据库

浏览器访问 http://*ECS 服务器 IP*:8080/dem,用户名/密码: admin/888888。 建议第一次使用 WEB 客户端工具,修改管理员密码。

管理员密码修改方式:在首页"系统管理"—"用户管理"页面进行修改,如图所示:

