Регистрация нового пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12355
Пароль: test12355qwe
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации валидные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации валидные данные
Input data	см. параметры

Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12351, test_12352, test_12353, test_12354, test_12356, test_12357
Пароль: t1qwe, пустое поле, abcdefghj, 12345678910, абсабв123, abcdef_12345
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрациивалидные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрацииневалидные данные

Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: a1, abcdefghj_123456789, пустое поле, марципан, !@#$%
Пароль: test12355qw1, test12355qw2, test12355qw3, test12355qw4, test12355qw5
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации невалидные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации валидные данные

Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

Вход в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и верным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Логин: test_12355
Пароль: test12355qwe
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные
Input data	см. параметры

Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно авторизован. Пользователь перенаправляется на главную страницу

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и неверным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Логин: test_12355
Пароль: password1235
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа неверные данные

Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован. Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с неверным логином и верным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Логин: login_1235
Пароль: test12355qwe
Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта

Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа неверные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные
Input data	см. параметры

Expected result	Данные введены в поле

Step	5
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Пользователь не авторизован. Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Перейти на любую страницу, кроме главной
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	3
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно выходит из системы. Пользователь перенаправляется на главную страницу

Переход на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" авторизованного пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Step	3
Action	Перейти на страницу "Оплата"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Step	4
Action	Перейти на страницу "История заказов"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Сообщение об ошибке при переходе на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованного пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа

Step	3
Action	Перейти на страницу "Оплата"
Input data	
Expected result	Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа

Step	4
Action	Перейти на страницу "История заказов"
Input data	

Expected result Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа

Переход на страницу входа по ссылке из сообщения о необходимости авторизации

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа

Step	3
Action	Нажать на ссылку на страницу входа в сообщении о необходимости авторизации
Input data	
Expected result	Страница входа успешно открыта

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	

Expected result	Страница успешно открыта

Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Отображение фиксированного количества карточек товаров на страницах списка товаров

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров

Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров

Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров

Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации

Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров

Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится не менее одной и не более шести карточек товаров

Отображение всей необходимой информации в карточках товаров

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Step	4

Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Сортировка списка товаров

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Список товаров содержит два и более товара с разной ценой и разными именами

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами сортировки открыт

Step	3
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От А до Z"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами сортировки открыт

Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От Z до A"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами сортировки открыт

Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Step	8
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами сортировки открыт

Step	9
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по убыванию"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Фильтрация списка товаров

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле

Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт

Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Laptops"

Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт

Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	8
Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	9
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам

Сброс примененных фильтров

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле

Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле

Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт

Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Laptops"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт

Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	8
Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	9
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров обновлен согласно примененным фильтрам

Step	10
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Все примененные фильтры успешно сброшены. Список товаров обновлен до первоначального состояния

Фильтрация и сортировка списка товаров согласно тестовым данным

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Выбрать все необходимые фильтры согласно тестовым данным
Input data	тестовые данные
Expected result	Все необходимые фильтры выбраны

Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам

Step	4
Action	Выбрать необходимую сортировку согласно тестовым данным
Input data	тестовые данные
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар успешно добавлен в корзину. Уведомление об успешном добавлении товара в корзину. Обновление информации о количестве товаров в корзине

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке с просьбой войти в систему

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину с некорректно указанным количеством товара

Priority	Behavior	Type	Layer
— Not set	Not set	Other	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Parameters

Окружение: Windows 11 Pro Версия 23H2, Google Chrome Версия 131.0.6778.70

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу qa.demoshopping.ru
Input data	
Expected result	Страница открыта

Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и ввести данные в поле для указания количества этого товара
Input data	-5
Expected result	Данные введены

Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке