


ALMENDRO-WORKSHOP

MAWI

HF Lager



1	Vorwort	3
2	Allgemein	4
3	HF Artikel	5
3.1	Beispiel	6
3.1.1	HF Kopierbasis	6
3.1.2	HF Artikel	7
4	HF-Bewegung aus BDE	8
4.1	HF-Zugang	8
4.1.1	Buchen	8
4.1.2	Palettenschein	9
4.1.3	Nachträgliches Etikett	11
4.1.4	Stornieren	11
4.2	HF-Verbrauch	12
4.3	Darstellung in BDE-Tageszettel	13
4.3.1	Verdichtet	13
4.3.2	Einzelnachweis	14
4.3.3	Arbeitspapier Stanzen	15
5	HF-Bewegung aus Buchungsprogramm	16
5.1	HF-Zugang	16
5.1.1	Buchen	16
5.1.2	Palettenschein	17
5.1.3	Nachträgliches Etikett	17
5.1.4	Stornieren	17
5.2	HF-Verbrauch	18
6	Info Bestand	19
7	Darstellung in Nachkalkulation	20
8	Halbfabrikatebewertung	21

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemein

Zur Verwaltung von Halbfabrikate-Beständen kann die Funktion „HF Lager“ eingesetzt werden.

Dazu werden die im aktuellen Fertigungsschritt erzeugten HF-Mengen eingebucht und die im aktuellen Fertigungsschritt verbrauchten HF-Menge des Vorprozesses ausgebucht.

Die Buchung kann über Buchungsprogramme oder Funktionen in der BDE erfolgen.

Hinweis-1

Die Funktion „HF-Lager“ verwaltet lediglich Mengen. Eine Bewertung der HF-Bestände findet nicht statt.

Die HF-Bewertung erfolgt über das Programm „Halbfabrikate“ siehe entsprechendes Kapitel in diesem Workshop.


Hinweis-2

Die Funktion „HF-Lager“ muss vom ALMENDRO-Support freigeschaltet werden.

3 HF Artikel

Je Auftrag wird ein HF-Artikel im System angelegt.

Die Anlage erfolgt **automatisch** bei der ersten HF-Zugangsbuchung, die für den Auftrag erfolgt.



Basis für die Artikelanlage ist dabei der Artikel „cmxzhfdummy“.

Aus diesem Artikel werden zunächst alle Daten kopiert. Anschließend werden folgende Daten aktualisiert:

Feld	Beschreibung	Beispiel
Artikelnummer	hfAAAAAAAA hf AAAAAAAA Auftragsnummer 8-stellig mit führenden Nullen	hf00040030
Bezeichnung Intern	Bezeichnung-Kurz aus Auftrag	a001-01b
Bezeichnung Extern	Bezeichnung-Kurz aus Auftrag	a001-01b
Kundennummer	Kundennummer aus Auftrag	2000

3.1 Beispiel

3.1.1 HF Kopierbasis

Stamm / Stamm

Nummer	cmxzhfdummy	Neuanlage	14.07.2006
		Änderung	14.10.2006

Bez intern	HF-Basis	Materialart	HF (8)
Bez extern	HF-Basis	Sperre	nicht gesperrt (0)

Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
-------	---------	---------	---------	----------------------	----------------------	----------------------

Umbuchungsnr		Materialgruppe Intern	0
Lagerort	0	Materialgruppe Extern	0
Kunde	0	Materialsorte	0
Lieferant	0	Materialtyp	0

Bestandskonto	0	Kz Bewertung	ohne (0)
Verbrauchskonto	0	Vorsteuer Inland	0
Erlöskonto Inland	0	Vorsteuer Ausland	0
Erlöskonto Ausland	0	Vorsteuer Ausland EU	0
Erlöskonto Ausland EU	0	EAN-Nummer	

Stamm PE	1000	Stamm ME	1 Ex
Alternativ PE	0	Alternativ ME	0
Alternativ Faktor	0,00000000	Verrechnungspreis I	0,00
		Datum V-Preis II	
		Verrechnungspreis II	0,00

Feld	Beschreibung	
Materialart	Materialart zur Funktionssteuerung	HF
Stamm PE	Da keine Werte im System geführt werden, ist die PE ohne Bedeutung.	1000
ME	Da alle HF-Materialstämme aus dem dummy generiert wird ist die PE=1(Ex)	(1)Ex
Schlüssel (MatGrpl, MatGrpE, MatSorte, Materialtyp,)	Nach Bedarf, für Filterung und Ausgabe in MaWi-Auswertungen	
Konten (Bestand, Verbrauch)	Nach Bedarf, für Filterung und Ausgabe in MaWi-Auswertungen	
Erlöskonten	nicht erforderlich, da HF-Bestände nicht verkauft werden	0
Vorsteuerschlüssel	Nicht erforderlich , da HF-Bestände nicht eingekauft werden.	0

Stamm / Bestand

Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
Kz Bestand	Bestellung-Pos (12)					
Palettennummerierung	automatisch (2)					
Konsignationslager	nein (0)					
Menge auf Palette	0					
Kz Bestand sperren	ohne Sperren (0)					
ohne Bestand	nein (0)					
Gewicht Lager	0,00					
Kosten Lagerung	0,00					
BDE-System	ohne (0)					
Qualitätskontrolle	nein (0)					
spezifisches Gewicht	0,00					
RoHS Material	nein (0)					

Feld	Beschreibung	
Kz Bestand	Der Fertigungszustand des HF-Bestands wird über die Charge im System geführt. Durch die Option „Bestellung-Pos“ wird bei der HF-Zugangsbuchung die Charge generiert als „Produkt-Teil-Kostenstellentyp“ z.B. 1-1-74 gedruckte Bogen aus Produkt=1, Teil=1 1-1-76 gestanzte Bogen aus Produkt-1, Teil-1	Bestellung-Pos
Palettennummerierung	Wenn der HF-Bestand je Packstück geführt werden soll (Palette, Rolle), wird die Option „Automatisch“ gewählt.	Automatisch

3.1.2 HF Artikel

Nummer	hf00040030	Neuanlage	22.05.2019 11:11	comixg 1		
		Änderung	22.05.2019 11:11	comixg 1		
Bez intern	b001-01b	Materialart	HF (8)			
Bez extern	a001-01b	Sperre	nicht gesperrt (0)			
Stamm	Bestand	Einkauf	Verkauf	Kalkulation (Teil-1)	Kalkulation (Teil-2)	Positionskalkulation
Umbuchungsnr		Materialgruppe Intern	0			
Lagerort	0	Materialgruppe Extern	0			
Kunde	2000	Materialsorte	0			
Lieferant	0	Materialtyp	0			
Bestandskonto	0	Kz Bewertung	ohne (0)			
Verbrauchskonto	0	Vorsteuer Inland	0			
Erlöskonto Inland	0	Vorsteuer Ausland	0			
Erlöskonto Ausland	0	Vorsteuer Ausland EU	0			
Erlöskonto Ausland EU	0	EAN-Nummer				
Stamm PE	1000	Stamm ME	1	Ex.		
Alternativ PE	0	Alternativ ME	0			
Alternativ Faktor	0,00000000	Verrechnungspreis I	0,00			
		Datum V-Preis II	11.11			
		Verrechnungspreis II	0,00			

4 HF-Bewegung aus BDE

Im Programm BDE können die Funktionen für das Buchen der HF-Bewegungen im BDE-Terminalstamm freigeschaltet werden.

Siehe dazu Infos in Workshops „Leistung BDE“ (leist_bde.pdf) und „Stammdaten Sonstiges“ (stamm_sonst.pdf).

4.1 HF-Zugang

4.1.1 Buchen

HF +

1.Feld F8
Etikett F11
Storno F12

Material

Menge

Charge

Pal

Lagerort

Achtung gekennzeichnete Bogen aussortieren

Buchen
☒ E

gefertigte Menge

Feld	Art	Beschreibung	Beispiel
Menge	Eingabe	Eintrag der HF-Menge	900
Charge	Anzeige	Produkt-Teil-Kostenstellentyp „bedruckte Bogen aus Produkt-1 / Teil-1“	1-1-40
Palette	Anzeige	Wird automatisch ermittelt	0
Lagerort	Eingabe	Wenn im Terminalstamm kein Eintrag für den „HF-Lagerort“ vorhanden ist, kann der Lagerort nach Bedarf eingetragen werden.	<BLANK<>
	Anzeige	Wenn im Terminalstamm eine Eintrag für den „HF-Lagerort“ vorhanden ist, wird der Lagerort voreingestellt und kann vom Anwender nicht geändert werden.	01-72-21
Text	Eingabe	Der generierte HF-Bestand kann mit einer Erläuterung versehen werden. Die Erläuterung ist in den Programmen „Info Bestand“ angezeigt und kann im HF-Palettenschein angedruckt werden.	„Achtung ...“
E	Eingabe	J Buchen ohne Druck eines Palettenscheins	E
		E Buchen mit Druck eines Palettenscheins (Voreinstellung siehe „Terminalstamm“)	
Gefertigte Menge	Anzeige	Zur Kontrolle der bisher gebuchten HF-Mengen wird die bisher gebuchte HF-Menge angezeigt	3.220

4.1.2 Palettenschein

Durch Anlage von individuellen Auswertungen können die Palettenscheine nach Bedarf gestaltet werden.

Durch einen Barcode auf dem Palettenschein, der das Packstück (Palette, Rolle) eindeutig kennzeichnet, kann das Packstück leicht im Unternehmen bewegt werden (Umbuchen Lagerort) oder als Verbrauch gebucht werden.

Zur Erzeugung der Packstücknummer für die interne Verwendung sollte die ALMENDRO-Funktion „NVE-2“ zur Erzeugung von Dummy-NVEs verwendet werden. (siehe Workshop „ILN-EAN-NVE“, [iln_ean_nve.pdf](#)).

Muster-1

Zugang Halbfabrikate COMIX Demo GmbH		789.156	11.06.2019	comixg1	COMIX Software GmbH
Lilienthalstraße 1a 82205 Gilching					
Auftrag / Kunde				40030 01 01	
COMIX Software GmbH					
Halbfabrikat					
a001-01b					
Achtung gekennzeichnete Bogen aussortieren					
HF-Nummer		hf00040030			
Charge		1-1-40			
Produkt		cd-r 10er slim d			
Teil					
Kst-Typ					
Datum		11.06.2019			
Palette		Menge		Ex.	
6		900			
		 310000004000000091<HT>			
COMIX 301002 1001 03.06.2019					

Muster-2

Stapelschein		Druck	
Auftrag/Kunde		115222	
14559-00 Qualität a.		01	
14559-00 Qualität a.		01	
auland		10704	
Halbfabrikat			
WT 600x400x90			
HF-Nummer		hf00115222	
Charge		1-1-40	
Datum		08.04.2019	
Palette		Menge	Bg
76		1.000	
 (00)310000004001188002		☐ an Stanzerei ☐ an Kleberei ☐ an Versand ☐ _____	
		Maschinenführer (Druckbuchstaben)	

4.1.3 Nachträgliches Etikett

Etikett F11

Zum Nachdrucken eines HF-Palettenscheins können die in der BDE-Sitzung erzeugten HF-Zugangsbuchungen gelistet werden.

Aus der Liste kann der benötigte HF-Palettenschein nochmals gedruckt werden.

Etikett F11

Material	Bez intern	Bez extern	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag	Bezeichnung	Produkt	Teil	Menge		Text	NVE
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	6	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	900,00	Ex.	Achtung gekennzeichnete Bogen aussortieren	310000004000000091
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	7	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	950,00	Ex.		310000004000000107
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	8	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	920,00	Ex.		310000004000000114

4.1.4 Stornieren

Zum Stornieren einer HF-Zugangsbuchung können die in der BDE-Sitzung erzeugten HF-Zugangsbuchungen gelistet werden.

Aus der Liste kann die gewünschte HF-Zugangsbuchung storniert werden.

Storno F12

Storno F12

Material	Bez intern	Bez extern	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag	Bezeichnung	Produkt	Teil	Menge		Text	NVE
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	6	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	900,00	Ex.	Achtung gekennzeichnete Bogen aussortieren	310000004000000091
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	7	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	950,00	Ex.		310000004000000107
hf00040030	a001-01b	a001-01b	1-1-40	8	01-72-21	40030	a001-01b	1	1	920,00	Ex.		310000004000000114

4.2 HF-Verbrauch

Verbrauch

Der HF-Verbrauch wird (wie Verbrauch von Rohware) mit den Funktionen „Verbrauch“ oder „Verbrauch-2“ gebucht.

Je nach Konfiguration kann durch Eintrag (optional Scannen) von Materialnummer/Charge/Palette oder NVE gebucht werden.

Beispiel Konfiguration „NVE“

1.Feld F8 Storno F12

Auftrag

Produkt

Teil

Kunde

Kostenstelle

Leistungsart

NVE-Nummer

Material

Menge

Charge

Pal

Lagerort

HF-Verbrauch-Soll auf Arbeitspapieren

Bei Bedarf können die HF-Bestände, die im aktuellen Fertigungsschritt verbraucht werden sollen in den BDE-Arbeitspapieren gelistet werden.

Beispiel: HF „bedruckte Bogen“ aus Produkt-1, Teil-1 (Charge 1-1-40) als Zulauf für Stanzmaschine

Stanzen		01 11505-00b 60x20ml Ka	115527-01-01
510 SP142 ER		01 11505-00b 60x20ml Ka	

Artikel	Kundenartikel-Nr. / Beschreibung	Format (mm)	Kunde
11505-00b	111003517 Umkarton 60 x 20ml Kamill Creme m0390-14	166 x 157 x 104	burnus

bedruckte Bogen (Eigenfertigung)	Bestell-Nr. / Qualität	Lieferant	g/m²	my	Format (mm)	Menge
r11505	w2.900 9101270 JB beids. kasch. mit weiß gebl. Kraftp.	varel	650	800	1105 x 650	1.300 Bg

Halbfabrikate						
Nummer						
hf00115527						
Charge	Lagerort	Palette	PID			
1-1-40	001-24	2	4001239155		900 Bg	
1-1-40	001-24	3	4001239162		300 Bg	

Stanzen	Zurichtung	Nutzen	Gutmenge
SP142 ER	Platte mit Konter. 1 NtzReihe	2	1.200 Bg
	Werkzeuge	Werkzeug-Nr.	Bezeichnung
	Stanzen	wst11505	11505-00 SP142ER m0390-14 2 Ntz (237 kg)
	Ausbrechen		Lagerort st503

4.3 Darstellung in BDE-Tageszettel

Die HF-Zugangsbuchungen und die HF-Abgänge können im BDE-Tageszettel gelistet werden.

4.3.1 Verdichtet

Beispiel: Drucken – Stanzen -Kleben

Arbeitspapier Druck

Zugang intern							Zugang Halbfabrikate	
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag- Pr - TI
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	25.800 Bg		0		115234-01-01
29	nein	hf00115252	FS 6x150ml Tuben	5.700 Bg		0		115252-01-01

Arbeitspapier Stanzen

Abgang							Verbrauch Halbfabrikate	
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag- Pr - TI
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	21.600 Bg		0		115234-01-01

Zugang intern							Zugang Halbfabrikate	
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag- Pr - TI
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	20.000 Bg		0		115234-01-01

Arbeitspapier Kleben

Abgang							Verbrauch Halbfabrikate	
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag- Pr - TI
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	9.810 Bg		0		115234-01-11

Zugang intern							Zugang Fertigware	
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Lagerort	Auftrag- Pr - TI
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	44.800 Stk		0		115234-01-11

4.3.2 Einzelnachweis

Beispiel: Drucken – Stanzen -Kleben

Arbeitspapier Druck

Zugang intern					Zugang Halbfabrikate		
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Auftrag: Pr - TI
29	nein	hf00115252	FS 6x150ml Tuben	1.450 Bg	1-1-40	1	115252-01-01
					310000004001120286		
29	nein	hf00115252	FS 6x150ml Tuben	1.450 Bg	1-1-40	2	115252-01-01
					310000004001120309		
29	nein	hf00115252	FS 6x150ml Tuben	1.400 Bg	1-1-40	3	115252-01-01
					310000004001120361		
29	nein	hf00115252	FS 6x150ml Tuben	1.400 Bg	1-1-40	4	115252-01-01
					310000004001120378		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.350 Bg	1-1-40	1	115234-01-01
					310000004001120460		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	2	115234-01-01
					310000004001120491		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	3	115234-01-01
					310000004001120552		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	4	115234-01-01
					310000004001120569		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	5	115234-01-01
					310000004001120576		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	6	115234-01-01
					310000004001120583		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.350 Bg	1-1-40	7	115234-01-01
					310000004001120637		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	8	115234-01-01
					310000004001120651		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	9	115234-01-01
					310000004001120705		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.500 Bg	1-1-40	10	115234-01-01
					310000004001120767		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.050 Bg	1-1-40	11	115234-01-01
					310000004001120811		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.450 Bg	1-1-40	12	115234-01-01
					310000004001120859		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	13	115234-01-01
					310000004001120934		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	850 Bg	1-1-40	14	115234-01-01
					310000004001120941		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.450 Bg	1-1-40	15	115234-01-01
					310000004001120996		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	16	115234-01-01
					310000004001121016		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	17	115234-01-01
					310000004001121023		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	18	115234-01-01
					310000004001121030		
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40	19	115234-01-01
					310000004001121047		

4.3.3 Arbeitspapier Stanzen

Abgang				Verbrauch Halbfabrikate			
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Auftrag- Pr - TI
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120934	13	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	850 Bg	1-1-40 310000004001120941	14	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120569	4	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120552	3	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.350 Bg	1-1-40 310000004001120637	7	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120583	6	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001121023	17	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001121016	16	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001121047	19	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001121030	18	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.450 Bg	1-1-40 310000004001120859	12	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.500 Bg	1-1-40 310000004001120767	10	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.050 Bg	1-1-40 310000004001120811	11	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120651	8	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120576	5	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.400 Bg	1-1-40 310000004001120705	9	115234-01-01

Zugang intern				Zugang Halbfabrikate			
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Auftrag- Pr - TI
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122105	20	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122112	21	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122129	22	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122136	23	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122143	24	115234-01-01
29	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76	25	115234-01-01

Arbeitspapier Kleben

Abgang				Verbrauch Halbfabrikate			
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Auftrag- Pr - TI
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122297	31	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	810 Bg	1-1-76 310000004001122624	45	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122600	44	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122259	30	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122105	20	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122112	21	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122136	23	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122129	22	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122150	25	115234-01-11
03	nein	hf00115234	FS Reibegenuss	1.000 Bg	1-1-76 310000004001122570	43	115234-01-11

Zugang intern				Zugang Fertigware			
Tag	Storno	Nummer	Bezeichnung	Menge	Charge	Palette	Auftrag- Pr - TI
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	2.240 Skk	u115234-0-1 340484840002470563	81	115234-01-11
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	2.240 Skk	u115234-0-1 340484840002470570	82	115234-01-11
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	2.240 Skk	u115234-0-1 340484840002470617	83	115234-01-11
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	2.240 Skk	u115234-0-1 340484840002470624	84	115234-01-11
03	nein	14295-01	Reibegenuss Karton T6 m0521c-16	2.240 Skk	u115234-0-1 340484840002470631	85	115234-01-11

5 HF-Bewegung aus Buchungsprogramm

Neben der Buchung der HF-Bewegungen aus der BDE, können die HF-Bestände auch über Buchungsprogramme bearbeitet werden.

5.1 HF-Zugang

5.1.1 Buchen

Die Buchung erfolgt über eine spezielle Variante Buchungsart „Zugang-Intern“.

Aufträge - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr

Buchungsschlüssel ▶ Zugang extern
Info-Bildschirm ▶ Zugang intern
Info-Druck ▶ Abgang
Bearbeitung ▶ Weiterverkauf
Korrekturen ▶ Direktverbuchung
Rücksendung
Fremdleistung
Fremdleistung (ohne Bestellung)
Entsorgung
HF-Zugang

Nummer 40030

Gesamtwert 15.500,00 EUR

Zugang intern - 779 - comixg1

Belegdatum 22.05.2019

Auftrag 40030 a001-01b Kunde 2000 comix software

Produkt 1 cd-r 10er slim d

Teil 1 Kostenstellentyp 40 Bogenoffset

Artikel hf00040030 a001-01b Stamm 1000 Ex.

ME 1 Format x Bestand 0,00 Ex.

Menge 750,00 Ex. Charge 1-1-40 Pal 0 Sperre nein (0) Lagerort 01-00-01 Einzelbestand 0,00 Ex.

Kosten-Einzelpreis 0,00
Kosten-Gesamtpreis 0,00
Erlös-Einzelpreis 0,00
Erlös-Gesamtpreis 0,00

Buchen
Buchungskz 0 E

Auswertung
Fertigware + HF
Buchungsetikett +Bild
Fertigware (EAN128)

Buchen J/N; E=mit Etikett/Beleg

5.1.2 Palettenschein

Siehe Kapitel „HF-Bewegungen aus BDE“.

5.1.3 Nachträgliches Etikett

Etikett F12

Zum Nachträglichen Drucken von Palettenscheinen steht die Funktion „Etikett F12“ zur Verfügung.

5.1.4 Stornieren


Storno sF12

Zum Stornieren von HF-Zugangsbuchungen steht die Funktion „Storno sF12“ zur Verfügung.

5.2 HF-Verbrauch

Die Buchung erfolgt über die Buchungsart „Abgang“.

Programmaufruf



Buchung

lfd.N	Menge	Charge	Palette	Sperre	Lagerort	Li	E
1	750,00	Ex.	1-1-40	1 nicht gesperrt (0)	01-00-01	0	
2	750,00	Ex.	1-1-40	2 nicht gesperrt (0)	01-00-01	0	
3	750,00	Ex.	1-1-40	3 nicht gesperrt (0)	01-00-01	0	
4	750,00	Ex.	1-1-40	4 nicht gesperrt (0)	01-00-01	0	

3.220,00 Anzahl Sperren 0

Auswertung

Bei nicht vollständiger Entnahme kann ein Etikett für die Restpalette erzeugt werden.

6 Info Bestand

Bestand Material/Lagerort - 779 - comixg1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Etikett F8 EtiNext F9 Bestandstext F10

Lagerort Material hf00040030

Lagerortgruppe Charge

Sperre

Bestand

Lagerort	Material	Bez intern	Charge	NVE-Nummer	Bestand	ME	Bestandstext
01-00-01	hf00040030	a001-01b	1-1-40	310000004000000046	750,00	Ex.	Bestandstext
01-00-01	hf00040030	a001-01b	1-1-40	310000004000000053	750,00	Ex.	
01-00-01	hf00040030	a001-01b	1-1-40	310000004000000060	750,00	Ex.	
01-00-01	hf00040030	a001-01b	1-1-40	310000004000000077	750,00	Ex.	
01-00-01	hf00040030	a001-01b	1-1-40	310000004000000084	220,00	Ex.	

7 Darstellung in Nachkalkulation

Auftrag - Pr - TI	Material Bezeichnung		Beleg-Nr Benutzer	Bel-Datum Erf-Datum	sto StoB	Charge NVE	Palette	Einzelnachweis Abgang	
								Menge PE ME	G-Preis E-Preis
40030 - 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.155 comixg1 Bestandstext	03.06.2019 03.06.2019		1-1-40	1	250 1000 Ex.	0,00 0,00 DP

Auftrag Pr - TI	Material Bezeichnung		Beleg-Nr Benutzer	Bel-Datum Erf-Datum	sto StoB	Charge NVE	Palette	Einzelnachweis Zugang Intern	
								Menge PE ME	Erlös Auftrag
40030 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.147 comixg1	22.05.2019 03.06.2019		1-1-40	2	750 1000 Ex.	0,00 0,00
40030 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.146 comixg1 Bestandstext	22.05.2019 22.05.2019		1-1-40	1	750 1000 Ex.	0,00 0,00
40030 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.148 comixg1	22.05.2019 03.06.2019		1-1-40	3	750 1000 Ex.	0,00 0,00
40030 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.150 comixg1	22.05.2019 03.06.2019		1-1-40	5	220 1000 Ex.	0,00 0,00
40030 001 - 001	hf00040030 a001-01b	a001-01b	789.149 comixg1	22.05.2019 03.06.2019		1-1-40	4	750 1000 Ex.	0,00 0,00

8 Halbfabrikatebewertung

Die Funktion „HF-Lager“ verwaltet lediglich Mengen. Eine Bewertung der HF-Bestände findet nicht statt.

Die HF-Bewertung erfolgt über das Programm „Halbfabrikate“ (cmxp230030).

Durch einen Eintrag im Auswertungstamm (Zusatz-2=4) kann gesteuert werden, dass „nur Aufträge mit HF-Bestand zum Stichtag“ gelistet werden.