CursorPro GDC

Ghid de instalare și utilizare — versiunea 2.0.1 — Română

1. Ce face CursorPro GDC

1. CursorPro GDC adaugă instrumente de prezentare peste orice aplicație: un halo în jurul cursorului, un spotlight care întunecă restul ecranului, o lupă digitală, desen liber sau cu forme, inele la clic și tastele apăsate afișate pe ecran.
2. Toate modurile pornesc ținând apăsată o tastă; nimic nu rămâne pornit din greșeală. Aplicația stă în bara de meniu și nu apare în Dock.

2. Instalare

1. Descarcă CursorProGDC-2.0.1.dmg de pe pagina https://gordas.dev/cursorpro-gdc/ (butonul pentru macOS). Numărul versiunii e în numele fișierului.
2. Deschide fișierul descărcat (dublu-clic). Se arată o fereastră cu aplicația CursorPro și o scurtătură spre Aplicații.
3. Trage CursorPro peste Aplicații. Apoi deschide Aplicații și pornește CursorPro cu dublu-clic.
4. macOS poate întreba „CursorPro este o aplicație descărcată de pe internet. Sigur vrei s-o deschizi?”. Aplicația e semnată de GDC și verificată de Apple (notarizată): alege Deschide.
5. Alternativă: pachetul CursorProGDC-2.0.1.pkg se instalează prin dublu-clic; trebuie să accepți termenii de utilizare ca să continui.

3. Prima pornire și permisiunile

1. La prima pornire CursorPro GDC are nevoie de două permisiuni: Accesibilitate (ca să urmărească mouse-ul și tastele-modificator ținute apăsate) și Înregistrare ecran (doar pentru lupă).
2. Cel mai simplu: apasă iconița din bara de meniu (sus) → Preferințe → Ajutor → secțiunea Permisiuni. Lângă fiecare permisiune lipsă apasă Deschide Setări Sistem; se deschide panoul potrivit.
3. În Setări Sistem → Confidențialitate și securitate găsești CursorPro GDC în lista „Accesibilitate”, respectiv „Înregistrare ecran”. Pornește comutatorul din dreptul lui.
4. Important: după ce acorzi o permisiune, închide complet aplicația (iconița din bara de meniu (sus) → Închide CursorPro GDC) și pornește-o din nou. macOS nu aplică o permisiune nouă unei aplicații deja pornite.
5. Dacă în listă apar două intrări asemănătoare cu „CursorPro”, activează cea numită exact CursorPro GDC.
6. Permisiunile rămân active la fiecare repornire. CursorPro GDC nu înregistrează, nu salvează și nu trimite nimic din ce vezi pe ecran sau din tastele apăsate.

4. Cum folosești fiecare funcție

1. Halo: un cerc în jurul cursorului, ca publicul să-l urmărească. Îl pornești/oprești din meniul aplicației sau din Preferințe → Halo cursor, unde alegi stilul (inel, plin, cruce), culoarea, mărimea și grosimea.
2. Spotlight: ține apăsată tasta Control (□): restul ecranului se întunecă, iar în jurul cursorului rămâne un cerc luminos. Raza și intensitatea se reglează în Spotlight.
3. Zoom (lupa): mișcă mouse-ul normal până în locul dorit, apoi ține apăsată tasta Shift (□); abia atunci apare lupa rotundă. Mărirea se schimbă ținând □ și derulând rotița sau trackpad-ul sau din Zoom. Cu □L (cât ții tasta de lupă) blochezi lupa pe loc.
4. Desen: ține apăsată tasta Option (□) și desenează peste orice aplicație. Patru unelte: liber, săgeată, cerc, cadru. Schimbi unealta din meniu, din Desen sau instant cu □1 … □4. Ștergi desenul cu Command (□).
5. Efecte: inele colorate la clic stânga, clic dreapta și dublu-clic, și afișarea tastelor apăsate (doar combinații cu □, □ sau □; literele tastate simplu nu apar niciodată). Se pornesc din Efecte.
6. Presetări: în General alegi o combinație gata făcută (Tutorial, Studio întunecat, Prezentator contrast, Minimalist). Tot acolo: limba (RO/EN/ES), tema (Sistem/Luminos/Întunecat) și mărimea textului.
7. Taste rapide: aici schimbi tastele modificator și combinațiile uneltelor de desen: apeși butonul, apoi combinația dorită; Esc anulează.

5. Modul Demo și licența

1. Demo (gratuit): toate funcțiile, în sesiuni de 10 minute de utilizare activă. Timpul curge doar cât folosești efectiv o funcție (un mod ținut apăsat, un efect vizibil sau halo-ul cât te miști ori apeși). Aplicația deschisă și lăsată în bara de meniu nu consumă timp. Prima sesiune începe la prima utilizare reală.
2. Când cele 10 minute se termină, funcțiile se opresc în siguranță (aplicația rămâne deschisă, setările rămân). Următoarea sesiune e disponibilă după 48 de ore de la epuizare; în Licență vezi exact când. Repornirea aplicației sau a calculatorului, reinstalarea sau ștergerea setărilor nu resetează Demo.
3. Licența elimină limitele Demo pentru perioada ei (o zi, o lună, trei luni, un an, altă perioadă sau fără expirare). Se obține prin donație confirmată de noi sau poate fi acordată gratuit (concurs, eveniment, colaborare, testare etc.). Donația nu e o condiție tehnică.
4. Cum o ceri: deschide Preferințe → Licență. Alegi o ofertă din lista semnată (cu suma, durata și funcțiile incluse; fără o listă validă nu se afișează nicio sumă), scrii numele și adresa de e-mail și apeși Trimite cererea. Abia atunci cererea pleacă la noi, cu oferta aleasă și datele tehnice ale calculatorului (identificatorul lui și cheia publică a dispozitivului). Adresa nu se verifică printr-un cod. Opțional, ne poți scrie prin WhatsApp sau e-mail: mesajul pregătit conține identificatorul aceleiași cereri, iar tu decizi dacă îl trimiți.
5. După ce confirmăm manual donația (sau acordăm licența gratuit), apeși Verifică aprobarea: licența se preia și se activează singură, fără cod de copiat. Ți-o putem trimite și prin mesaj; atunci o lipești sau o imporți în Licență. Activarea se confirmă online (date tehnice minime) și apoi aplicația poate lucra și fără internet, în limita unui permis offline semnat. Renunță la cerere șterge doar copia cererii de pe acest calculator; cererea deja trimisă rămâne la noi, iar pentru anulare sau ștergerea datelor ne scrii.

6. Când licența expiră sau este oprită, aplicația revine în Demo; nu se șterge nimic. Poți elibera calculatorul cu Elimină de pe acest calculator; licența rămâne salvată și o poți reimporta.
7. Codurile de activare din versiunile mai vechi (macOS până la 1.5.0, Windows până la 1.4.5) nu sunt recunoscute de versiunea 2.0.1; dacă ai unul, cere o licență nouă.

6. Actualizări

1. Aplicația verifică la pornire dacă există o versiune nouă. Poți verifica și manual: iconița din bara de meniu (sus) → Caută actualizări…. Rezultatul e unul din trei: o versiune nouă, „Ești la zi” sau „Nu am putut verifica actualizările” (cu motivul).
2. Când există o versiune nouă apare o fereastră cu numărul versiunii și noutățile, cu două butoane: Actualizează acum și Mai târziu (acesta lipsește doar la o actualizare obligatorie). Mai târziu amână aceeași versiune; fereastra nu reapare pentru ea.
3. Actualizează acum descarcă pachetul, verifică semnătura și versiunea, apoi îți cere parola de administrator a Mac-ului (fereastra standard macOS), instalează versiunea nouă și repornește aplicația. E o instalare asistată, nu o schimbare în fundal. Dacă ceva nu merge, rămâne versiunea instalată, neatinsă.

7. Dezinstalare

1. Cel mai simplu: Preferințe → Ajutor → Dezinstalează complet aplicația…. Aplicația șterge setările, jurnalele și memoria ei și se mută la Coș. Nu e nevoie de Terminal.
2. Starea Demo se păstrează intenționat în Keychain, ca Demo să nu poată fi repornit prin dezinstalare și reinstalare. Licența importată se șterge; o poți reimporta.

8. Probleme frecvente

1. Nu apare nimic pe ecran. Verifică permisiunile (Ajutor → Permisiuni), apoi închide și repornește aplicația.
2. Funcțiile s-au oprit după câteva minute: Demo s-a epuizat; în Licență vezi când e disponibilă următoarea sesiune sau poți cere o licență.
3. Pe mai multe monitoare, efectele urmează cursorul pe fiecare ecran; la conectarea sau deconectarea unui monitor aplicația se readaptează singură.
4. Pentru suport: Ajutor → Diagnostic → Exportă creează un ZIP local pe care îl poți inspecta înainte să-l trimiți; nu se încarcă nimic automat.

9. Termeni, date și contact

1. Termenii de utilizare și notificările open source sunt în Ajutor → Termeni și licențe și pe pagina https://gordas.dev/cursorpro-gdc/. Politica de confidențialitate: https://gordas.dev/confidentialitate.
2. Pentru orice întrebare sau pentru o licență, folosește butoanele WhatsApp/e-mail din Licență.

CursorPro GDC

Installation and user guide — version 2.0.1 — English

1. What CursorPro GDC does

1. CursorPro GDC adds presentation tools on top of any app: a halo around the cursor, a spotlight that dims the rest of the screen, a digital loupe, free or shape drawing, click rings and the pressed keys shown on screen.
2. Every mode starts by holding a key; nothing stays on by mistake. The app lives in the menu bar and does not show in the Dock.

2. Installation

1. Download CursorProGDC-2.0.1.dmg from https://gordas.dev/cursorpro-gdc/ (the macOS button). The version number is in the file name.
2. Open the downloaded file (double-click). A window shows the CursorPro app and a shortcut to Applications.
3. Drag CursorPro onto Applications. Then open Applications and start CursorPro with a double-click.
4. macOS may ask “CursorPro is an app downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?”. The app is signed by GDC and verified by Apple (notarized): choose Open.
5. Alternative: the CursorProGDC-2.0.1.pkg package installs with a double-click; you must accept the terms of use to continue.

3. First launch and permissions

1. On first launch CursorPro GDC needs two permissions: Accessibility (to follow the mouse and held modifier keys) and Screen Recording (only for the loupe).
2. Easiest way: click the menu bar icon (top) → Preferences → Help → the Permissions section. Next to each missing permission click Open System Settings; the right pane opens.
3. In System Settings → Privacy & Security find CursorPro GDC in the “Accessibility” list and in the “Screen Recording” list. Turn its switch on.
4. Important: after granting a permission, quit the app completely (the menu bar icon (top) → Quit CursorPro GDC) and start it again. macOS does not apply a new permission to an app that is already running.
5. If the list shows two entries that look like “CursorPro”, enable the one named exactly CursorPro GDC.
6. The permissions stay active across restarts. CursorPro GDC does not record, save or send anything of what you see on screen or of the keys you press.

4. How to use each feature

1. Halo: a circle around the cursor, so the audience can follow it. Turn it on/off from the app menu or Preferences → Mouse Halo, where you choose the style (ring, solid, crosshair), colour, size and thickness.

2 Spotlight: hold Control (□): the rest of the screen dims and a bright circle stays around the cursor. Radius and strength are set in Spotlight.

3 Zoom (loupe): move the mouse normally to the spot you want, then hold Shift (□); only then does the round loupe appear. Change the magnification by holding □ and scrolling the wheel or trackpad or in Zoom. With □L (while holding the loupe key) you lock the loupe in place.

4 Draw: hold Option (□) and draw over any app. Four tools: freehand, arrow, circle, frame. Change tool from the menu, from Draw or instantly with □1 … □4. Clear the drawing with Command (□).

5 Effects: coloured rings on left click, right click and double-click, and the pressed keys shown on screen (only combinations with □, □ or □; plain typed letters never appear). Turn them on in Effects.

6 Presets: in General pick a ready-made combination (Tutorial, Dark studio, High-contrast presenter, Minimal). There too: language (RO/EN/ES), theme (System/Light/Dark) and text size.

7 Shortcuts: change the modifier keys and the drawing-tool combinations here: click the button, then press the combination you want; Esc cancels.

5. Demo mode and the license

1 Demo (free): every feature, in sessions of 10 minutes of active use. Time runs only while you actually use a feature (a held mode, a visible effect, or the halo while you move or press). The app sitting open in the menu bar uses no time. The first session starts at the first real use.

2 When the 10 minutes are used up, the features stop safely (the app stays open, your settings stay). The next session is available 48 hours after it was used up; in License you see exactly when. Restarting the app or the computer, reinstalling or deleting the settings does not reset Demo.

3 A license removes the Demo limits for its period (a day, a month, three months, a year, another period or no expiry). It is obtained through a donation we confirm or it can be granted for free (contest, event, collaboration, testing, etc.). A donation is not a technical condition.

4 How to ask: open Preferences → License. Choose an offer from the signed list (with the amount, duration and included features; without a valid list no amount is shown), enter your name and e-mail address and press Send the request. Only then does the request reach us, with the chosen offer and the computer's technical data (its identifier and the device public key). The address is not verified with a code. Optionally, you can write to us by WhatsApp or e-mail: the prepared message carries the identifier of the same request, and you decide whether to send it.

5 After we manually confirm the donation (or grant the license for free), press Check approval: the license is picked up and activated by itself, with no code to copy. We can also send it to you by message; then you paste or import it in License. Activation is confirmed online (minimal technical data) and afterwards the app can also work offline, within a signed offline permit. Withdraw the request removes only the copy on this computer; the request already sent stays with us, and to cancel it or delete its data you write to us.

6 When the license expires or is stopped, the app returns to Demo; nothing is deleted. You can free the computer with Remove from this computer; the license stays saved and you can import it again.

7 Activation codes from older versions (macOS up to 1.5.0, Windows up to 1.4.5) are not recognized by version 2.0.1; if you have one, ask for a new license.

6. Updates

1. The app checks at launch whether a new version exists. You can also check manually: the menu bar icon (top) → Check for updates…. The result is one of three: a new version, “You are up to date” or “Could not check for updates” (with the reason).
2. When a new version exists a window shows the version number and what is new, with two buttons: Update now and Later (the latter is missing only for a mandatory update). Later postpones that version; the window does not come back for it.
3. Update now downloads the package, verifies the signature and version, then asks for your Mac administrator password (the standard macOS window), installs the new version and restarts the app. It is an assisted installation, not a background change. If anything fails, the installed version stays untouched.

7. Uninstalling

1. Easiest: Preferences → Help → Uninstall the app completely…. The app deletes its settings, logs and memory and moves itself to the Trash. No Terminal needed.
2. The Demo state is deliberately kept in the Keychain, so Demo cannot be restarted by uninstalling and reinstalling. The imported license is deleted; you can import it again.

8. Common problems

1. Nothing appears on screen. Check the permissions (Help → Permissions), then quit and restart the app.
2. The features stopped after a few minutes: Demo is used up; in License you see when the next session is available or you can ask for a license.
3. With several monitors, the effects follow the cursor on every screen; when a monitor is connected or disconnected the app adapts by itself.
4. For support: Help → Diagnostics → Export creates a local ZIP you can inspect before sending; nothing is uploaded automatically.

9. Terms, data and contact

1. The terms of use and the open source notices are in Help → Terms and licenses and on https://gordas.dev/cursorpro-gdc/. Privacy policy: https://gordas.dev/confidentialitate.
2. For any question or for a license, use the WhatsApp/e-mail buttons in License.

CursorPro GDC

Guía de instalación y uso — versión 2.0.1 — Español

1. Qué hace CursorPro GDC

1. CursorPro GDC añade herramientas de presentación sobre cualquier aplicación: un halo alrededor del cursor, un foco que oscurece el resto de la pantalla, una lupa digital, dibujo libre o con formas, anillos al hacer clic y las teclas pulsadas mostradas en pantalla.
2. Todos los modos se activan manteniendo pulsada una tecla; nada se queda activado por error. La aplicación vive en la barra de menús y no aparece en el Dock.

2. Instalación

1. Descarga CursorProGDC-2.0.1.dmg desde https://gordas.dev/cursorpro-gdc/ (el botón para macOS). El número de versión va en el nombre del archivo.
2. Abre el archivo descargado (doble clic). Se muestra una ventana con la aplicación CursorPro y un acceso directo a Aplicaciones.
3. Arrastra CursorPro sobre Aplicaciones. Luego abre Aplicaciones e inicia CursorPro con doble clic.
4. macOS puede preguntar «CursorPro es una app descargada de Internet. ¿Seguro que quieres abrirla?». La app está firmada por GDC y verificada por Apple (notarizada): elige Abrir.
5. Alternativa: el paquete CursorProGDC-2.0.1.pkg se instala con doble clic; debes aceptar los términos de uso para continuar.

3. Primer inicio y permisos

1. En el primer inicio CursorPro GDC necesita dos permisos: Accesibilidad (para seguir el ratón y las teclas modificadoras mantenidas) y Grabación de pantalla (solo para la lupa).
2. Lo más fácil: pulsa el icono de la barra de menús (arriba) → Preferencias → Ayuda → la sección Permisos. Junto a cada permiso que falte pulsa Abrir Ajustes del Sistema; se abre el panel correcto.
3. En Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad busca CursorPro GDC en la lista «Accesibilidad» y en la lista «Grabación de pantalla». Activa su interruptor.
4. Importante: tras conceder un permiso, cierra la app por completo (el icono de la barra de menús (arriba) → Salir de CursorPro GDC) y vuelve a iniciarla. macOS no aplica un permiso nuevo a una app que ya está en ejecución.
5. Si la lista muestra dos entradas parecidas a «CursorPro», activa la que se llama exactamente CursorPro GDC.
6. Los permisos siguen activos en cada reinicio. CursorPro GDC no graba, no guarda ni envía nada de lo que ves en pantalla ni de las teclas que pulsas.

4. Cómo usar cada función

1. Halo: un círculo alrededor del cursor, para que el público lo siga. Lo activas o desactivas desde el menú de la app o desde Preferencias → Halo del cursor, donde eliges estilo (anillo, sólido, cruz), color, tamaño y grosor.
2. Foco: mantén pulsada Control (⌃): el resto de la pantalla se oscurece y alrededor del cursor queda un círculo luminoso. El radio y la intensidad se ajustan en Foco.
3. Zoom (lupa): mueve el ratón con normalidad hasta el punto deseado y luego mantén pulsada Shift (⇧); solo entonces aparece la lupa redonda. La ampliación se cambia manteniendo ⇧ y girando la rueda o el trackpad o en Zoom. Con ⇧L (mientras mantienes la tecla de lupa) bloqueas la lupa en su sitio.
4. Dibujo: mantén pulsada Option (⌥) y dibuja sobre cualquier aplicación. Cuatro herramientas: libre, flecha, círculo, marco. Cambias de herramienta desde el menú, desde Dibujo o al instante con ⌥1 … ⌥4. Borras el dibujo con Command (⌘).
5. Efectos: anillos de color al hacer clic izquierdo, clic derecho y doble clic, y las teclas pulsadas mostradas en pantalla (solo combinaciones con ⌘, ⌃ o ⌥; las letras escritas sin más nunca aparecen). Se activan en Efectos.
6. Preajustes: en General eliges una combinación ya preparada (Tutorial, Estudio oscuro, Presentador de alto contraste, Minimalista). Ahí también: idioma (RO/EN/ES), tema (Sistema/Claro/Oscuro) y tamaño del texto.
7. Atajos: aquí cambias las teclas modificadoras y las combinaciones de las herramientas de dibujo: pulsa el botón y luego la combinación deseada; Esc cancela.

5. Modo Demo y licencia

1. Demo (gratis): todas las funciones, en sesiones de 10 minutos de uso activo. El tiempo corre solo mientras usas realmente una función (un modo mantenido, un efecto visible o el halo mientras te mueves o pulsas). La aplicación abierta en la barra de menús no consume tiempo. La primera sesión empieza con el primer uso real.
2. Cuando se agotan los 10 minutos, las funciones se detienen de forma segura (la app sigue abierta, tus ajustes permanecen). La siguiente sesión está disponible 48 horas después de agotarse; en Licencia ves exactamente cuándo. Reiniciar la app o el ordenador, reinstalar o borrar los ajustes no reinicia Demo.
3. Una licencia elimina los límites de Demo durante su periodo (un día, un mes, tres meses, un año, otro periodo o sin caducidad). Se obtiene mediante una donación que confirmamos o puede concederse gratis (concurso, evento, colaboración, pruebas, etc.). La donación no es una condición técnica.
4. Cómo pedirla: abre Preferencias → Licencia. Eliges una oferta de la lista firmada (con la cantidad, la duración y las funciones incluidas; sin una lista válida no se muestra ninguna cantidad), escribes tu nombre y tu dirección de correo y pulsas Enviar la solicitud. Solo entonces la solicitud nos llega, con la oferta elegida y los datos técnicos del ordenador (su identificador y la clave pública del dispositivo). La dirección no se verifica con un código. Opcionalmente, puedes escribirnos por WhatsApp o correo: el mensaje preparado lleva el identificador de la misma solicitud, y tú decides si lo envías.
5. Tras confirmar manualmente la donación (o conceder la licencia gratis), pulsas Comprobar la aprobación: la licencia se recoge y se activa sola, sin código que copiar. También podemos

enviártela por mensaje; entonces la pegas o la importas en Licencia. La activación se confirma en línea (datos técnicos mínimos) y después la aplicación puede funcionar también sin conexión, dentro de un permiso sin conexión firmado. Retirar la solicitud elimina solo la copia de este ordenador; la solicitud ya enviada se queda con nosotros y, para anularla o borrar sus datos, nos escribes.

6 Cuando la licencia caduca o se detiene, la app vuelve a Demo; no se borra nada. Puedes liberar el ordenador con Quitar de este equipo; la licencia queda guardada y puedes importarla de nuevo.

7 Los códigos de activación de versiones anteriores (macOS hasta la 1.5.0, Windows hasta la 1.4.5) no los reconoce la versión 2.0.1; si tienes uno, pide una licencia nueva.

6. Actualizaciones

1 La app comprueba al iniciar si hay una versión nueva. También puedes comprobarlo a mano: el icono de la barra de menús (arriba) → Buscar actualizaciones…. El resultado es uno de tres: una versión nueva, «Estás al día» o «No se pudo comprobar las actualizaciones» (con el motivo).

2 Cuando hay una versión nueva aparece una ventana con el número de versión y las novedades, con dos botones: Actualizar ahora y Más tarde (este falta solo en una actualización obligatoria). Más tarde aplaza esa versión; la ventana no vuelve a aparecer para ella.

3 Actualizar ahora descarga el paquete, verifica la firma y la versión y luego te pide la contraseña de administrador del Mac (la ventana estándar de macOS), instala la versión nueva y reinicia la app. Es una instalación asistida, no un cambio en segundo plano. Si algo falla, la versión instalada queda intacta.

7. Desinstalación

1 Lo más fácil: Preferencias → Ayuda → Desinstalar la app por completo…. La app borra sus ajustes, registros y memoria y se mueve a la Papelera. No hace falta Terminal.

2 El estado de Demo se conserva a propósito en el llavero, para que Demo no pueda reiniciarse desinstalando y reinstalando. La licencia importada se borra; puedes importarla de nuevo.

8. Problemas frecuentes

1 No aparece nada en pantalla. Comprueba los permisos (Ayuda → Permisos), luego cierra y reinicia la app.

2 Las funciones se detuvieron tras unos minutos: Demo se agotó; en Licencia ves cuándo está disponible la siguiente sesión o puedes pedir una licencia.

3 Con varios monitores, los efectos siguen al cursor en cada pantalla; al conectar o desconectar un monitor la app se adapta sola.

4 Para soporte: Ayuda → Diagnóstico → Exportar crea un ZIP local que puedes revisar antes de enviarlo; no se sube nada automáticamente.

9. Términos, datos y contacto

1. Los términos de uso y los avisos de código abierto están en Ayuda → Términos y licencias y en https://gordas.dev/cursorpro-gdc/. Política de privacidad: https://gordas.dev/confidentialitate.
2. Para cualquier pregunta o para una licencia, usa los botones de WhatsApp/correo en Licencia.