概要

使い方

共通

f11でフルスクリーン escキーで一つ前の画面に戻る、タイトル画面だとアプリケーションの終了

タイトル画面

エンターキーで開始 スペースキーを押すことでREADYを省略して開始 shiftキーで設定画面を表示する F5キーで設定ファイルの再読み込みを行うことができる 1でタイマーの時間を2分30秒に変更 2でタイマーの時間を5分0秒に変更

設定画面

上下で設定項目の変更

チーム名

※準備中

タイマーの設定

左右キーで桁の切り替え 上下キーで数字が変更される カウントアップ項目を選択するとカウントアップorダウンが切り替えることができる escキーで戻ると設定が保存されない

一度に増やす点数決め

一度に何点を増やすかを変更できる 上下キーで項目の変更 左右キーで値の変更

左右入れ替え

デフォルトは左が「赤」右が「青」 入れ替えると色が逆になる

キーコンフィグ

※準備中

タイマー操作のキーを変更できる

十字キーで項目の選択

エンターキーを押すと入力受付モードになりその状態で押されたキーが選択された項目のキーになる

音量設定

※準備中

効果音しかならないのでwindows標準の設定とかで調整しておいてください 設定→システム→サウンド→アプリの音量とデバイスの設定 から変更できます

設定ファイルの再読み込み

設定ファイルを読み込みなおす

プレビュー

現在のタイマーがどのような画面になっているかの確認ができる escキーで前の画面に戻る タイマーは動かない 操作は可能

タイマー画面

(操作方法はデフォルトのキー)

- 右側の点数
 W:++
 S:- a:-=n点
 d:+=n点
 1:リセット
 左側の点数
 ↑:++
 ↓:- ←:-=n点
 →:+=n点
- 左右入れ替え space

2:リセット

終了escキー

setting.json

設定情報が入ったファイル. ここを直接編集することで設定を変更することもできる. タイマーを起動中に変更した時は設定画面から「設定ファイルの再読み込み」を選択することで設定を反映させることができる.

- redTeam赤側のチーム名を入れる
- blueTeam 青側のチーム名を入れる
- scorenup,ndownキーで一度に下げる点数を入れる 例:5を入れると一度に5点上下できる
- timeタイマーの時間を入れる
 - ∘ min 分 ∘ sec 秒
- timerReverse カウントアップかカウントダウンかを変える. falseで「カウントアップ」trueで「カウントアッ

プ」

- isSwap 左右入れ替え falseで左が青,右が赤 trueで左が赤,右が青
- key

タイマー画面でのキーの設定

```
"left": {// 左の操作
        "up": "w", //1点増やす
        "down": "s",//1点減らす
        "nup": "d",//scoreで設定した点数だけ増やす
        "ndown": "a",//scoreで設定した点数だけ減らす
        "reset": "1"//リセット(0点にする)
},
"right": {// 右の操作
        "up": "up",
        "down": "down",
        "nup": "right",
        "ndown": "left",
        "reset": "2"
},
"swap": "space" // 左右の入れ替え
```

- resolution 初期解像度(使われてない)
- title タイトル(使われていない)
- font使用するフォント

更新情報

- ver0.81
 jsonファイルのleftTeam,rightTeamをblueTeam,redTeamに変更
 タイトル画面での設定変更を可能に
- ver0.9 設定画面を別ウィンドウで変更できるようにその他jsonの形式を一部変更

ver0.95フルスクリーンへの完全対応フォントをメイリオから游ゴシックに変更