

Чек-лист настройки маршрутизатора MikroTik

Документ для проверки результата настройки роутера MikroTik (не пошаговая инструкция).

Автор: Скоромнов Дмитрий Анатольевич

Актуальность: RouterOS v7

Печатная редакция:

2026-06-13

Термины

WAN — внешняя сеть (выход в Интернет). **LAN** — локальная сеть сотрудников. **Гостевая сеть** — есть Интернет, нет доступа в LAN. **Внешний интерфейс** относится к WAN, **внутренний** — к LAN.

1. Подготовка к настройке

- ☐ Подготовить всю необходимую информацию:
 - ☐ схемы IP-адресации для внешней, локальной и гостевой сети;
 - ☐ настройки беспроводной сети: SSID и пароли к ним;
 - ☐ IP-адреса вышестоящих DNS-серверов, диапазон IP-адресов для DHCP-сервера;
 - ☐ другую необходимую информацию.
- ☐ Установить последнюю версию RouterOS из каналов **Stable** или **Long term**.
- ☐ Установить последнюю версию загрузчика **RouterBOOT**.
- ☐ Удалить всю конфигурацию: сброс настроек **без применения** заводских настроек.

2. Базовая настройка

- ☐ Задать пароль для учётной записи администратора.
- ☐ Изменить имя учётной записи администратора (при необходимости).
- ☐ Задать имя устройства (identity).
- ☐ Переименовать внешний интерфейс.
- ☐ Объединить внутренние проводные и беспроводные интерфейсы через **bridge**-интерфейс.
- ☐ Настроить внешний интерфейс (PPPoE / DHCP-клиент / статический IP — по топологии).
- ☐ Назначить IP-адрес bridge-интерфейсу LAN.
- ☐ Добавить маршрут по умолчанию.

Контрольная точка №1 — связность по IP

С роутера должен успешно проходить **ping по IP-адресу** до узлов в Интернете: 1.1.1.1, 8.8.8.8, 77.88.8.1, 77.88.8.8.

- ☐ Настроить **DNS-клиента**: прописать вышестоящие DNS-серверы. При необходимости отключить получение адресов DNS по PPPoE/DHCP на внешнем интерфейсе.

Контрольная точка №2 — связность по доменам

С роутера должен успешно проходить **ping по доменному имени**: ya.ru, rbc.ru, rg.ru.

- ☐ Настроить **DNS-сервер**: разрешить отвечать на DNS-запросы от других устройств.
- ☐ Настроить **DHCP-сервер** для локальной сети.

Контрольная точка №3 — LAN получает настройки

Устройства LAN получают IP по DHCP; проходит ping до внутреннего (192.168.100.1) и внешнего интерфейса роутера. Ping до Интернета **ещё не должен** проходить.

- ☐ Настроить **NAT**: action=src-nat при постоянном IP, иначе action=masquerade.

Контрольная точка №4 — выход LAN в Интернет

С устройств LAN проходит ping до Интернета по доменным именам. Если по IP проходит, а по именам — нет, проблема в службе **DNS**.

3. Настройка беспроводной сети Wi-Fi

Шаги одинаковы для каждого используемого диапазона. Отметьте выполнение по столбцам (по наличию радиомодулей):

Шаг	2,4 ГГц	5 ГГц	6 ГГц
Переименовать беспроводной интерфейс	☐	☐	☐
Задать SSID	☐	☐	☐
Задать макс. мощность передатчика по регуляторике страны	☐	☐	☐
Активировать использование кадров RTS/CTS	☐	☐	☐
Разрешить самую последнюю поправку к стандарту IEEE 802.11	☐	☐	☐
Задать ширину канала	☐	☐	☐
Задать диапазон(ы) частот по регуляторике страны	☐	☐	☐
Задать способы аутентификации	☐	☐	☐
Задать пароль	☐	☐	☐
Отключить использование WPS	☐	☐	☐
Включить беспроводной интерфейс	☐	☐	☐

4. Брандмауэр (/ip/firewall/filter)**Принцип**

Снаружи (трафик из WAN) брандмауэр **нормально закрытый**; изнутри (трафик из LAN) — **нормально открытый**.

Цепочка Input

- ☐ правило, разрешающее established- и related-соединения;
- ☐ правило, запрещающее invalid-соединения;
- ☐ правила-исключения: ICMP, VPN-протоколы, списки доверенных IP, port-knocking и др.;
- ☐ правило, отбрасывающее любые соединения, начатые **не из LAN**.

Цепочка Forward

- ☐ правило, разрешающее established- и related-соединения;
- ☐ правило, запрещающее invalid-соединения;
- ☐ правило, отбрасывающее соединения, начатые не из LAN и не относящиеся к пробросам портов.

5. Дополнительные параметры безопасности

- ☐ Создать список **доверенных интерфейсов** и поместить в него bridge LAN.
- ☐ Разрешить обнаружение «соседей» (neighbor discovery) только для доверенных интерфейсов.
- ☐ Разрешить **MAC-telnet** только для доверенных интерфейсов.
- ☐ Разрешить **WinBox по MAC** только для доверенных интерфейсов.
- ☐ Запретить **MAC-ping**.
- ☐ Отключить **IPv6**, если он не используется.
- ☐ Отключить службы, которые не будут использоваться.

6. Прочие обязательные шаги

- ☐ Настроить **NTP-клиента** (служба времени).
- ☐ Сделать резервное копирование (backup + export) и **вынести копии за пределы роутера**. Выполнять **после** шагов из раздела 7.

Автоматизация бэкапа

Пункт «backup + export наружу» автоматизирует скрипт **BackupAndUpdate.rsc** (routeros/): ежедневный бэкап системы и конфигурации на e-mail плюс автообновление RouterOS/RouterBOARD.

7. Прочие шаги (по необходимости)

- ☐ Настроить пробросы портов.
- ☐ Настроить гостевые Wi-Fi: отдельный bridge, при необходимости DHCP-сервер, VLAN и др.
- ☐ Настроить приоритизацию трафика (**QoS**) — в базовом виде равномерное распределение канала при нехватке ресурсов.
- ☐ Учесть в QoS использование гостевых беспроводных сетей.

Связанные скрипты в репозитории

Раздел чек-листа	Скрипт
Базовая настройка, отключение небезопасных сервисов, NTP, identity	autorun.rsc
Bridge, interface-lists, firewall (port-knocking, ICMP), NAT, DNS, харднинг, OSPF	initial-setup.rsc
Свежий RouterOS из Stable/Long-term, backup + export наружу	BackupAndUpdate.rsc
Автообновление прошивки RouterBOARD	routerboard_fwupgrade
Резервирование двух провайдеров (dual-WAN)	check-isp.rsc

Источник: «Чек-лист по настройке маршрутизатора MikroTik», Скоромнов Д. А. • Печатная редакция собрана из заметки routeros/docs/check-list-router-obsidian.md