
tmux使用和配置

2018年1月12日 0:04

安装tmux

跳过

tmux基础



- Session: 输入tmux后就创建了一个会话, 一个会话是一组窗体的集合。
- Window: 会话中一个可见的窗口。
- Pane:一个窗口可以分成多个窗格。
- 分为控制模式(按下或者按住前缀tmux-prefix(默认crtl+b))命令模式(输入tmux 后接命令)和一般模式

配置.tmux.conf文件

```
#— base —#
# 开启鼠标切换窗格,按住shift复制粘贴
set _g mouse on
#— bindkeys —#
# 以下3行设置ctrl+x代替ctrl+b的快捷键
set _g prefix C-x
unbind C-b
bind C-x send-prefix
# 设置tmux-prefix + \垂直分割窗格
unbind %
bind \ split-window -h
# 设置tmux-prefix + -水平分割窗格
unbind '"'
bind - split-window -v
# 设置ctrl+vim方式切换窗格
bind n C-h select-pane -L
bind -n C-j select-pane -D
bind -n C-k select-pane -R
```

安装tpm

git clone https://github.com/tmux-plugins/tpm /etc/.tmux/plugins/tpm

启用插件

- 输入tmux进入
- tmux-prefix + shift+I 安装插件
- (可选)
- tmux-prefix + shift+u 升级插件

常用控制

会话:

- tmux-prefix + d 休眠
- tmux-prefix + s 以菜单方式显示和选择会话
- tmux-prefix + L 切换回上一次的会话

窗口

- tmux-prefix + c **创建新窗口**
- tmux-prefix + n 选择下一个窗口
- tmux-prefix + p 选择前一个窗口
- tmux-prefix + 1 最近一次活跃窗口之间进行切换
- tmux-prefix + 0~9 选择几号窗口
- tmux-prefix + , 重命名窗口
- tmux-prefix + . 更改窗口的编号,但只能更改成未使用的编号,所以要交换窗口的话,得更改 多次进行交换
- tmux-prefix + & 关闭窗口
- tmux-prefix + w 以菜单方式显示及选择窗口
- tmux-prefix + f 在所有窗口中查找内容

窗格

- tmux-prefix + z 最大化/还原当前窗格
- tmux-prefix + " 模向分隔窗格, 替换为了-
- tmux-prefix + % 纵向分隔窗格, 替换为了\
- tmux-prefix + o 跳到下一个分隔窗格
- tmux-prefix + x 关闭窗格
- tmux-prefix + ; 切换到最后一个使用的窗格
- tmux-prefix + 上下键 上一个及下一个分隔窗格
- tmux-prefix + 空格键 切换窗格布局

常用命令