ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ	2
Список исходных файлов с описаниемОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВОписание классовОписание моделей	2
	3
	3
	5

ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ

Список исходных файлов с описанием

- **sim.cpp**, **sim.hpp** исходный код симулятора.
- **vm.cpp**, **vm.hpp** исходный код библиотеки объектов, моделирующих поведение ВП.
- **config.hpp** файл конфигурации, в котором описаны все константы, влияющие на поведение всей программы в целом.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ОБЪЕКТОВ

Моделируемые сущности

В этой программе моделируются адреса, но не данные, которые хранятся по этим адресам. Структуризация памяти страничная, размер страницы указывается в байтах в виде степеней двойки (например: 2¹¹ байт). Размеры адресных пространств в количестве страниц указаны в классе **Computer**.

Моделирование адресных пространств обеспечивается ТП: <u>уточнить...</u>

Модель процесса включает в себя только лишь логику использования памяти (в том числе тот факт, что код процесс также занимает сколько-то страниц памяти), при этом логика задач, выполняемых этим процессом, в программе не рассматривается.

В этой программе ОС управляет виртуальной памятью, а значит и обеспечивает ТП. Для каждого процесса создаётся своя ТП, каждая запись в которой состоит из трёх элементов — виртуальный адрес из ВАП, моделируемого для каждого процесса в отдельности, реальный адрес из РАП, моделируемого для всей системы в целом, а также из атрибута для указания дополнительной служебной информации.

Модель процессора занимается только лишь тем (возможно пока), что выполняет задачу преобразования адреса.

Модель АС пока не прорабатывалась.

Описание классов

Класс **Computer** хранит в себе информацию о ключевых свойствах системы, таких как размер реальной памяти, архивной среды и страницы.

В нём будет реализован механизм расчёта загруженности системы и накладных расходов на страничный обмен.

Данные:

- uint64_t rm_size размер реальной памяти в количестве страниц.
- **uint64_t ae_size** размер архивной среды в количестве страниц.
- **uint64_t page_size** размер страницы в байтах.

Методы:

- Геттеры и сеттеры данных.
- Конструктор по умолчанию.

Класс **СРИ** моделирует работу процессора, решая задачу преобразования виртуального адреса в реальный.

Данные отсутствуют.

Методы:

— void Convert(PageNumber address). В этом методе реализована задача преобразования адреса.

Класс **оѕ** моделирует работу ОС, в том числе решает задачи управления виртуальной памятью, обеспечивает таблицу переадресации каждому инициализированному процессу.

Данные:

- TranslationRecord *translation_table[MAX_PROCESS_NUM] массив таблиц переадресации. Память под каждую из ТП выделяется динамически.
- int current_translation_table_index текущий свободный индекс в массиве таблиц переадресации. Если существую две ТП, то этот индекс будет равен 2, так как индексы 0, 1 будут уже заняты.

Методы:

- void CallCPU(bool WriteFlag) вызов процесса для решения задачи преобразования.
- void HandleInterruption() обработка прерывания по отсутствию страницы.
- void InitializeProcess(Process *_process) реализация загрузки кода процесса в память.

- Конструктор по умолчанию.
- Деструктор для освобождения динамически выделенной под ТП памяти.

Класс **АЕ** моделирует работу архивной среды.

Класс **Process** — базовая модель процесса.

Данные:

- int translation_table_index индекс таблицы переадресации для этого процесса.
- uint64_t memory_usage количество страниц, необходимое для размещения кода этого процесса в памяти.

Методы:

- Геттеры и сеттеры для данных.
- void MemoryRequest(bool WriteFlag) метод, реализующий запрос памяти.
- virtual void Work() метод, в котором описана некоторая работа,
 совершаемая этим процессом.

Описание моделей

Модель процесса **MyProcess** peализуется в одноимённом классе, унаследованном от класса **Process**. В методе **Work()** этой модели реализована много итерационная задача обращения матрицы большой размерности.