# Instal·lació i configuració d'Ubuntu Server 20.04 en VB

## Requisits

- VirtualBox
- Putty o altre client per fer connexió via SSH.
- ISO de Ubuntu Server 20.04

#### **Recursos**

Guía de Ubuntu Server Oficial

#### **Manual**

#### Instal·lar Ubuntu Server 20.04

- 1. Crear la MV amb els següents requisits:
  - o 2 GB de memòria del sistema (RAM)
  - o 10 GB de memòria del disc dur
  - Internet access is helpful
- 2. Instal·lar Ubuntu Server 20.04 seguint els passos del manual.

### Instal·lar GuestAdditions

- 1. Instal·lar GuestAdditions seguint el següents passos:
  - a. Inserta a través de la GUI del VB la .iso del GuestAdditions (Configuración>Almacenamiento). Recorda descarregar primer la .iso.
  - b. Insertar els següents comandos en un terminal de Linux:
    - > sudo mkdir -p /mnt/cdrom
    - > sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
    - > cd /mnt/cdrom
    - > sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run --nox11
    - > sudo shutdown -r now
- 2. Tornar a iniciar la màquina i comprobar que funciona.

## Configuració de la xarxa

- 1. Instal·lar net-tools per poder utilitzar comandos de xarxa com ifconfig:
  - > sudo apt install net-tools
- 2. Accedir al fitxer 00-installer-config.yaml:
  - > sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
- 3. Modificar l'arxiu amb les dades obtingudes prèviament. És molt important fixar-se en la indentació i utilitzar dos espais:

4. Aplicar els canvis de l'arxiu de configuració:

- > sudo netplan apply
- 5. Comprovar l'adreça
- 6. IP del servidor:
  - > ifconfig -a
- 7. Comprovar el servidor DNS que s'utilitza:
  - > resolvectl status
- 8. Comprovar el nom del servidor i canviar-ho a l'obtingut prèviament:
  - > sudo nano /etc/hostname
- 9. Comprovar que el nom del servidor està associat a l'adreça IP de bucle intern (127.0.1.1)
  - > sudo nano /etc/hosts
- 10. Una vegada feta la configuració de la xarxa es pot utilitzar Putty per connectar-se remotament al nostre servidor.