



NISO 005 Cambio de Contraseña de Usuario Administrador SAP

| SERVICIO: | Servicios para Nissan Maquinarias S.A. |
|-----------------|---|
| TIPO DOCUMENTO: | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN |
| NOMBRE: | Cambio de Contraseña de Usuario Administrador de Servidores SAP |
| CÓDIGO: | NISO 005 |
| VERSIÓN | 1.0 |
| FECHA: | 29 Octubre 2009 |

Tabla de Contenidos

| Tabla de Contenidos | 2 |
|---|---|
| 1. Historia del Documento | |
| 1.1 Ubicación del Documento | |
| 1.2 Historia de Revisiones | |
| 1.3 Aprobaciones | |
| 1.4 Distribución | |
| 2. Objetivo | |
| 3. Frecuencia | |
| 4. Ámbito / Alcance | |
| 5. Requerimientos | |
| 6. Roles | |
| 7. Consideraciones | |
| 8. Escalamiento | |
| 9. Procedimiento: | |
| 9.1 Cambio de Contraseña en el Servidor de Producción MAQUI02: | |
| 9.2 Cambio de Contraseña en el Servidor de Desarrollo NIAPPTES: | |

1. Historia del Documento

1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

1.2 Historia de Revisiones

| Fecha | Autor del cambio | Motivo del cambio | Resumen de Cambios |
|------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 29/10/2009 | Henry Orellana | Creación del documento | Se asigna formato y código |

1.3 Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

| Nombre | Cargo | |
|---------------|------------------------------|--|
| Victor Quiroz | Gerente de Proyecto – NISSAN | |
| Juan Morzán | Gerente de Proyecto – IBM | |

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a:

| Cargo |
|--|
| Gerente de Proyecto – Nissan Maquinarias |
| Gerente de Proyecto – IBM |
| Especialista de iSeries – IBM |
| Operador IBM |

2. Objetivo

Definición de los pasos a seguir para el cambio de contraseña del usuario administrador de servidores SAP

3. Frecuencia

Mensual

Día: Primer día del mes.

Hora: 5:00 AM.

4. Ámbito / Alcance

Servidores de Producción y Desarrollo

5. Requerimientos

- Contar con las contraseñas del usuario NMPOFR para ingresar al servidor de Producción y Desarrollo
- Contar con las contraseñas del usuario NMDOFR para ingresar al servidor de Desarrollo.
- Contar con las contraseñas del usuario NMCOFR para ingresar al servidor de Desarrollo.

6. Roles

Operador del Centro de Cómputo IBM

7. Consideraciones

La nueva contraseña deberá ser la misma para todos los usuarios

8. Escalamiento

• Si se presenta algún problema en la ejecución del procedimiento escalar al especialista de turno de la plataforma iSeries.

9. Procedimiento:

9.1 Cambio de Contraseña en el Servidor de Producción MAQUI02:

Paso 1: Ingresar al servidor de Producción con el usuario administrador de SAP

NMPOFR

Paso 2: Ejecutar el comando CHGPWD enter (Figura 1)

En el campo "Contraseña Actual" se ingresa la contraseña con que se ingreso al sistema.


En el campo "Contraseña Nueva" se ingresa el nueva contraseña.

En el campo "Contraseña Nueva (a verificar) se hará la confirmación de la contraseña nueva.

Observación: La nueva contraseña deberá ser la misma, tanto en el servidor de Producción, como en el de Desarrollo.


Nota 1: Para movilizarse entre los tres campos utilizar la tecla TAB y al llenar los campos darle ENTER

(Figura 1)



Al finalizar se mostrara el mensaje "Se ha cambiado la contraseña satisfactoriamente" (Figura 2)

(Figura 2)



Paso 3: Enviar la contraseña al Centro de Gestión para que actualice la lista de contraseñas y verificar que sean actualizadas.

9.2 Cambio de Contraseña en el Servidor de Desarrollo NIAPPTES:

Paso 1: Ingresar al servidor de Desarrollo con el usuario administrador de SAP

NM POFR (Este usuario debe tener la misma contraseña que en producción porque es utilizado por el Sistema de Ordenes de Transporte)

Paso 2: Ejecutar el comando CHGPWD enter (Figura 1)


En el campo "Contraseña Actual" se ingresa la contraseña con que se ingreso al sistema.

En el campo "Contraseña Nueva" se ingresa la nueva contraseña.


En el campo "Contraseña Nueva (a verificar) se hará la confirmación de la contraseña nueva.

Observación: La nueva contraseña deberá ser la misma, tanto en el servidor de Producción, como en el de Desarrollo.

Nota 1: Para movilizarse entre los tres campos utilizar la tecla TAB y al llenar los campos darle ENTER



Al finalizar se mostrara el mensaje "Se ha cambiado la contraseña satisfactoriamente" (Figura 2)



Paso 3: Desloguearse del servidor de DEV, e ingresar ahora con el usuario

NMDOFR

Realizar todo el paso 2 (Cambio de contraseña), luego realizar al paso 4.

Paso 4: Desloguearse del servidor de DEV, e ingresar ahora con el usuario.

NMCOFR

Realizar todo el paso 2 (Cambio de contraseña), luego realizar al paso 5.

Paso 5: Enviar la contraseña al Centro de Gestión para que actualice la lista de contraseñas y verificar que sean actualizadas.