





UNQO 051 Procedimiento HA para ambiente SUMMIT México Proceso Automático

Servicio de Hosting para Unique S.A.
Unique S.A.
Procedimiento de Operación
Procedimiento HA para ambiente SUMMIT México – Proceso Automático
UNQO 051
v2.0
19 de Septiembre del 2014

ÍNDICE GENERAL

1	I Historia del Documento	3
	1.1 Ubicación del Documento	3
	1.2 Historia de Revisiones	3
	1.3 Aprobaciones	3
	1.4 Distribución	3
2	2 Objetivo	3
3	3 Alcance	4
4	4 Roles	4
5	5 Frecuencia	4
6	S Escalamiento	4
7	7 Consideraciones	4
8	B Descripción del proceso	5
	8.1 Activar los servicios en Contingencia	5
	8.1.1 Seleccionar nodo de origen	5
	8.1.2 Elegir el site de destino	6
	8.1.3 Confirmación	6
	8.2 Regresar los servicios a Producción	7
	8.1.1 Seleccionar nodo de origen	7
	8.1.2 Elegir el site de destino	8
	8.1.3 Confirmación	8

1 Historia del Documento

1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de cambios
21/03/2013	Jorge Velasco	Creación del Procedimiento	-
19/09/2014	Jorge Velasco	Hacer referencia a los nuevos RG del cluster.	Se cambian las capturas de pantallas para evidenciar los recursos a seleccionar en los movimientos.

1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto Unique	Luis Castro		
Gerente Proyecto IBM	Patricia Fernandez		

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo		
Gerente de Proyecto Unique		
Gerente de Proyecto IBM		
Coordinador Operaciones IBM		
Team de Operaciones IBM		

2 Objetivo

Definir el procedimiento para realizar el pase de los servicios de producción al servidor de contingencia y viceversa para el ambiente SUMMIT México.

3 Alcance

La operación incluye los siguientes servidores en el servicio contratado por Unique.

N°	SERVIDOR	HOSTNAME	IP
1	Producción	UNQ_PECSUMMITPRD	10.28.8.95 / 10.28.8.17
2	Contingencia	UNQ_PECSUMMITCNT	10.28.8.96

^{*}La IP 10.28.8.17 es la de servicio, pudiendo estar en su momento en el servidor de contingencia.

4 Roles

- Operador del Centro de Cómputo IBM.
- Especialista pSeries IBM.

5 Frecuencia

 Ante alguna indisponibilidad de los servicios de producción o sea necesario realizar una prueba de los servicios de contingencia.

6 Escalamiento

 Si no se cuenta con la autorización para la ejecución de los comandos o por alguna razón se presente inconvenientes a la hora de ejecutar el proceso escalar con el especialista pSeries de IBM.

7 Consideraciones

 La ejecución de los comandos requiere de un usuario tipo administrador o tener los permisos necesarios para los comandos a usar.

8 Descripción del proceso

Se explicaran los pasos a seguir para realizar el pase de los recursos de un nodo a otro para activar el servidor de contingencia o regresar al servidor de producción según sea necesario.

El pase a contingencia es automático, cuando se detecte indisponibilidad de los servicios en producción. Este procedimiento sirve para retornar los recursos al servidor de producción o realizar un pase forzado a contingencia.

8.1 Activar los servicios en Contingencia

Asumiendo que los recursos se encuentran actualmente en el site de La Molina seguiremos estos pasos:

8.1.1 Seleccionar nodo de origen

Ingresar el comando: smit hacmp

smit hacmp

```
System Management (C-SPOC)

Resource Group and Applications

Move a Resource Group to Another Node / Site

Move Resource Groups to Another Site
```

Lo cual nos mostrará una pantalla como la mostrada debajo donde debemos elegir el nodo donde el recurso esté en estado "ONLINE", en este caso el nodo es el servidor de producción, y presionamos [ENTER].

```
Select Resource Group(s)
Move cursor to desired item and press Enter. Use arrow keys to scroll.
  # Resource Group
                                                         Node(s) / Site
                                    State
  PER RG01
                                    ONLINE SECONDARY
                                                         UNQ PERSUMMITCN
  RG IP
                                    ONLINE SECONDARY
                                                         UNQ PERSUMMITCN
   Resource groups in node or site collocation configuration:
   Resource Group(s)
                                                State
                                                         Node / Site
 PER RG01,RG IP
                                                ONLINE UNQ PERSUMMITPR
F1=Help
                        F2=Refresh
                                                F3=Cancel
F8=Image
                        F10=Exit
                                                Enter=Do
/=Find
                        n=Find Next
```

8.1.2 Elegir el site de destino

Luego se mostrará los sites existentes donde elegimos el de San Isidro (SAN_ISIDRO) al cual queremos mover el recurso y presionamos [ENTER].

```
Select a Destination Site

Move cursor to desired item and press Enter.

# *Denotes Originally Configured Primary Site
*LA MOLINA
SAN ISIDRO

F1=Help F2=Refresh F3=Cancel
F8=Image F10=Exit Enter=Do
/=Find n=Find Next
```

8.1.3 Confirmación

Y finalmente nos lleva a una última pantalla de confirmación donde tras presionar [ENTER] recién se iniciará el movimiento del recurso solicitado.

```
Move Resource Group(s) to Another Site

Type or select values in entry fields.

Press Enter AFTER making all desired changes.

[Entry Fields]

Resource Group(s) to be Moved

Destination Site

Move Resource Group(s) to Another Site

[Entry Fields]

SAN_ISIDRO
```

A partir de ese momento podremos monitorear el $\log / var/hacmp/adm/cluster.log$ en ambos nodos del cluster y así apreciar el momento en el que se libera el recurso de un nodo y lo adquiere el otro nodo.

tail -f /var/hacmp/adm/cluster.log

8.2 Regresar los servicios a Producción

Ahora asumiendo que los recursos se encuentran ya ejecutándose en el site alterno de San Isidro seguiremos los pasos similares:

8.1.1 Seleccionar nodo de origen

Ingresar el comando: smit hacmp

smit hacmp

```
System Management (C-SPOC)

Resource Group and Applications

Move a Resource Group to Another Node / Site

Move Resource Groups to Another Site
```

Lo cual nos mostrará una pantalla como la mostrada debajo donde debemos elegir el nodo donde el recurso esté en estado "ONLINE", en este caso el nodo es el servidor de contingencia, y presionamos [ENTER].

```
Select Resource Group(s)
Move cursor to desired item and press Enter. Use arrow keys to scroll.
  # Resource Group
                                                          Node(s) / Site
                                    State
  MEX RG01
                                    ONLINE SECONDARY
                                                          UNQ PECSUMMITPR
  IP RG
                                    ONLINE SECONDARY
                                                          UNQ PECSUMMITPR
  # Resource groups in node or site collocation configuration:
  # Resource Group(s)
                                                 State
                                                          Node / Site
 IP RG, MEX RG01
                                                 ONLINE
                                                          UNO PECSUMMITCN
F1=Help
                        F2=Refresh
                                                 F3=Cancel
F8=Image
                        F10=Exit
                                                 Enter=Do
/=Find
                        n=Find Next
```

8.1.2 Elegir el site de destino

Luego se mostrará el site principal de La Molina ("LA_MOLINA") como el único disponible al cual queremos mover el recurso y presionamos [ENTER].

```
Select a Destination Site

Move cursor to desired item and press Enter.

# *Denotes Originally Configured Primary Site

LA MOLINA

F1=Help F2=Refresh F3=Cancel
F8=Image F10=Exit Enter=Do
/=Find Next
```

8.1.3 Confirmación

Y finalmente nos lleva a una última pantalla de confirmación donde tras presionar [ENTER] recién se iniciará el movimiento del recurso solicitado.

```
Type or select values in entry fields.

Press Enter AFTER making all desired changes.

[Entry Fields]

Resource Group(s) to be Moved

Destination Site

[Entry Fields]

IP_RG,MEX_RG01

LA_MOLINA
```

Importante

- i. Si se observa que el site destino "LA_MOLINA" se muestra con un asterisco (*) a la izquierda. Cuando ocurre esto el recurso no se moverá aún luego de aplicar los pasos arriba mencionados.
- ii. Luego que se haya intentado mover el recurso con el nombre de site "*LA_MOLINA" se debe reintentar el mismo procedimiento pero en este caso se mostrará el site sin el asterisco (*) lo cual nos indica que al seguir los pasos antes mencionados ahora sí se hará el movimiento del recurso.