Deck Commander — Testes no Deck

Cronograma dos testes que só dão para fazer com o Deck na mão

Tudo o que dava para testar sem as mãos no Deck eu já testei: os 875 testes automáticos rodam no PC e no Deck, e a revisão ao vivo do Deck (14 itens) passou. Esta lista é o que **precisa de você jogando**: sentir a vibração, apertar botões, ver o jogo na tela, usar a TV, o PC e o Deck do seu irmão.

São **6 sessões curtas**, uma por dia (ou duas por dia, se quiser). Não precisa seguir a ordem à risca, mas a sessão 1 vem primeiro porque usa os jogos que já estão no Deck e cobre os itens mais novos.

Como marcar: ✅ deu certo · ❌ deu errado · ⏭️ pulei.

Se algo der errado: tire uma foto da tela (botão Steam + R1) e me mande dizendo **o número do teste** (ex.: "teste 1.4 falhou"). Se puder, mande também `/diagnostico` no Telegram e cole a resposta.

Sessão 1: jogos retrô e saída rápida (≈ 40 min, pode ser na bateria)

Antes: painel **...** → **Deck Commander** → **Retrô** deve mostrar "Ligado". Se não, toque em **Ligar**.

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
1.1	Abra o **Nova the Squirrel** (NES). Jogue 1 min e aperte **L4** (botão de trás, esquerda em cima).	Aparece um aviso de "estado salvo" no canto.	
1.2	Ande um pouco e aperte **R4**.	O jogo volta para onde você estava no 1.1.	
1.3	Segure **L5** (esquerda embaixo) por 2–3 s.	O jogo anda para trás enquanto segura.	
1.4	Aperte **R5** uma vez, depois de novo.	1º aperto: jogo acelerado (turbo). 2º: volta ao normal.	
1.5	O jogo está na velocidade normal? (música e movimento sem câmera lenta)	Velocidade normal. Antes da correção de 14/11 ele rodava na metade.	
1.6	Painel **...** → **Deck Commander** → **Retrô** → **Voltar 10 s**.	O jogo volta ~10 s.	
1.7	Painel **Qualidade** → **Botões** → **"A do Deck = A do jogo"**. Feche e abra o Nova. Aperte **A** e depois **B** do Deck.	O botão A do Deck faz o que o A do NES faz (pulo). Depois volte para "como o controle original", se preferir.	
1.8	**Saída rápida (RetroArch):** jogue até um ponto fácil de lembrar. Aperte o **botão Steam** → **Sair do jogo**. Abra o Nova de novo.	O jogo começa **no ponto onde você saiu**, sem menu.	
1.9	**Saída rápida (PS1):** mesmo do 1.8 no **Castlevania (PT-BR)**.	Começa no ponto.	
1.10	**Saída rápida (PS2):** mesmo do 1.8 em um jogo de PS2 (ex.: **God of War 1**).	Começa no ponto.	
1.11	**Saída rápida (PSP):** mesmo do 1.8 no **God of War Chains of Olympus (PT-BR)**. Depois teste se **todos os botões** funcionam (pular, atacar, menu).	Começa no ponto e todos os botões respondem (o defeito "PSP sem controle" foi corrigido em 14/11).	
1.12	Num jogo de PS1 ou PS2, pressione **L4** algumas vezes, saia pelo botão Steam e abra de novo. Aperte **R4**.	O R4 carrega o **seu** save do L4 (o "continuar" não mexe nos seus saves).	

Sessão 2: descanso e "continuar" de um dia para o outro (≈ 10 min + uma noite)

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
2.1	Com um jogo aberto (qualquer um), aperte **rápido** o botão de ligar. Espere 10 s e aperte de novo.	O Deck dorme e volta **no mesmo quadro** do jogo.	
2.2	Jogue o **Castlevania (PT-BR)** até um lugar fácil de lembrar. Aperte o botão de ligar e deixe o Deck dormindo **até o dia seguinte** (fora da tomada).	No dia seguinte: ao acordar, o jogo está no mesmo quadro.	
2.3	Se a bateria tiver acabado no 2.2 (ou se você quiser forçar: segure o botão de ligar 3 s → **Desligar**), ligue o Deck e abra o Castlevania.	O jogo começa **no ponto salvo antes de dormir**, sem passar pelo menu.	
2.4	Num jogo de **Switch** (ex.: Luigi's Mansion 3), faça o 2.1.	Volta no mesmo quadro. (Switch não tem o "ponto de continuar"; vale só o descanso.)	

Sessão 3: modo repouso (≈ 5 min + o tempo do download)

Precisa: Deck **na tomada** e um download grande (o ideal são ~10 GB, como no seu pedido).

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
3.1	Comece o download (magnet pelo Telegram). Confira no painel que ele está andando.	Download andando.	
3.2	Aperte **rápido** o botão de ligar.	A **tela apaga**, mas o Deck **não dorme** (a luz de carregar continua, o download segue).	
3.3	Pelo Telegram, mande `/status` com a tela apagada.	O bot responde e mostra o download avançando.	
3.4	Aperte o botão de ligar de novo.	A tela acende. Aperte mais uma vez para apagar.	
3.5	Espere o download terminar (pode ser durante a noite).	Ao terminar, o Deck **dorme sozinho**. Ao acordar, o jogo está na biblioteca, com capa.	
3.6	Faça o 3.2 **fora da tomada**.	O Deck dorme normal (na bateria o repouso não segura).	

Sessão 4: traduções, dublagem, detonado e vibração (≈ 40 min)

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
4.1	**Castlevania (PT-BR):** jogue até a primeira conversa (o começo com o Richter já tem).	Falas em português, com acentos (é, ã, ç) aparecendo certos.	
4.2	Ainda no Castlevania: menu de equipamentos e a tela de escolher arquivo.	Menus em português; a tela de arquivos com os botões traduzidos.	
4.3	**God of War Chains of Olympus (PT-BR):** jogue uns 15 min além da abertura.	Textos e legendas em português. Imagens com texto e vídeos podem ficar em outra língua (não fazem parte da tradução).	
4.4	**Zelda Tears of the Kingdom:** abra e chegue em uma cena com falas.	Jogo em português e a fala **dublada** em PT-BR.	
4.5	Com o **God of War** aberto: painel **...** → **Deck Commander** → **Detonado**.	O jogo já vem escolhido; capítulos com títulos em português; o texto em português.	
4.6	Tire uma foto de uma frase traduzida estranha (qualquer jogo) e mande `/corrigir <jogo>` com a foto.	O bot confirma a correção.	
4.7	**Vibração no Switch:** jogue o **Luigi's Mansion 3** (aspirar fantasmas, levar dano).	O controle **vibra**.	
4.8	Painel **Qualidade** → **Perfil** → **Beleza**. Feche e abra um jogo de PS2. Depois **Desempenho**.	Beleza: imagem visivelmente mais nítida. Desempenho: mais liso. Volte para **Automático** no fim.	

Sessão 5: TV e PC (≈ 40 min, com a dock ou o cabo HDMI)

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
5.1	Ligue o Deck na **TV/monitor** e abra um jogo de PS2.	Imagem nítida na TV (resolução sobe sozinha). Ao fechar o jogo, volta ao modo portátil.	
5.2	Na TV, com controle Bluetooth (Xbox/PS), jogue um pouco.	O controle funciona no jogo.	
5.3	Aba **Computador** → abra um jogo do PC (ex.: Clair Obscur). Espere 30–90 s.	O PC acorda, o jogo abre no PC e aparece no Deck.	
5.4	Jogue 5 min e saia: **botão Steam** → **Sair do jogo**.	Volta para o Deck; o PC volta a dormir sozinho depois.	
5.5	`/transferir <um jogo pequeno>` → **Enviar pro PC**. Depois `/saves <jogo>`.	O jogo chega no PC e os saves ficam iguais nos dois lados.	

Sessão 6: no sábado, com o Deck do seu irmão (≈ 1 h)

#	Como fazer	O que deve acontecer	Resultado
6.1	Instale no Deck dele seguindo o Roteiro do Manual, seção 15.	Painel aparece no menu **...**; o bot dele responde.	
6.2	`/familia par` num Deck e `/familia autorizar` no outro.	Os dois se enxergam.	
6.3	`/familia` e depois `/familia puxar <jogo traduzido>`.	O magnet entra na fila dele, e a tradução pronta vai junto.	

Só se der (não depende de você agora)

- **Continuar no GameCube/Wii:** não há nenhum jogo de GameCube/Wii no Deck. Quando tiver um, faça o 1.8 com ele.
- **Desinstalação completa: não rode no seu Deck** (ela desmonta tudo). Só se um dia quiser remover de verdade.
- **Deck OLED (tela de 90 Hz):** precisa de um OLED.

Resumo para me mandar

Copie, preencha e mande no chat:

```
Sessão 1: 1.1 _ 1.2 _ 1.3 _ 1.4 _ 1.5 _ 1.6 _ 1.7 _ 1.8 _ 1.9 _ 1.10 _ 1.11 _ 1.12 _
Sessão 2: 2.1 _ 2.2 _ 2.3 _ 2.4 _
Sessão 3: 3.1 _ 3.2 _ 3.3 _ 3.4 _ 3.5 _ 3.6 _
Sessão 4: 4.1 _ 4.2 _ 4.3 _ 4.4 _ 4.5 _ 4.6 _ 4.7 _ 4.8 _
Sessão 5: 5.1 _ 5.2 _ 5.3 _ 5.4 _ 5.5 _
Sessão 6: 6.1 _ 6.2 _ 6.3 _
```