- wcs_getinboundtask_p
  - IF (i_warehouseid = '57274b9c55464753b8bd7a0df96421f2') THEN --片烟库
    - ***wcs_getinboundtaskpy_p***
      - 确认通过货型检测和条码读取后
        - 若i_taskno < 10000，wcs_gettaskno_p获取wcs任务号；否则使用传入的wcs任务号v_taskno := i_taskno
        - 获取wms任务，并返回游标
          - 托盘组入库，i_pallets_put产生wms托盘组入库任务接口
          - 片烟入库，i_directinbound_py产生wms片烟入库任务
          - i_insertwmsflag = 0，i_gettask_inbound获取已存在的wms任务
        - 游标读取成功：wcs_insertinboundtask_p插入wcs任务
        - 读取子任务表，获取目标站台
  - IF (i_warehouseid = '8328b8331dbd42599c786684c1e304a3') THEN --成品库
    - ***wcs_getinboundtaskcp_p***
      - 防止实托盘重复申请入库
        - 若WMS任务中有该托盘条码的任务
          - 如果不是5025站台：写入日志，RETURN;
          - 如果是5025站台：v_insertwmsflag := 0;
      - 获取wcs任务号（wcs_gettaskno_p）
        - 若返回的任务号<10000，则o_result := 0；回滚
      - 通过wcs_lanewayinfo巷道信息表和equipment设备表，统计与当前入库站台（i_fromstation）关联的巷道记录数
        - 若为1则获取设备编号
        - 如果i_insertitemcodeflag = 1，则wcs_insertintoitemcode_p写入一号工程条码
        - **疑问点：不知道一号工程条码是什么**
      - IF (i_insertitemcodeflag = 0 AND i_emptypalletinbound = 0 AND v_insertwmsflag = 1) THEN
        - 若存在记录则更新wcs_itemcode表
        - **疑问点：不知道这张表以及其内部tobaccotype 列的意义**
      - 获取wms任务，并返回游标
        - 托盘组入库，i_pallets_put产生wms托盘组入库任务接口
        - 片烟入库，i_directinbound_py产生wms片烟入库任务
        - i_insertwmsflag = 0，i_gettask_inbound获取已存在的wms任务
      - 游标读取成功：调用wcs_addtask_p使WCS获取WMS任务后，写入到WCS任务表
      - 更新垛型到容器明细表、更新容器ID到itmecode表
      - 读取子任务表，获取目标站台
  - IF (i_warehouseid = '6343d09d35a641e0a9ad942a255d4707') THEN --辅料库
    - ***wcs_getinboundtaskfl_p***
      - 确认通过货型检测和条码读取后
        - 若i_taskno < 10000，wcs_gettaskno_p获取wcs任务号；否则使用传入的wcs任务号v_taskno := i_taskno
        - 获取wms任务，并返回游标
          - i_emptypalletinbound = 1（空托盘组入库），i_pallets_put产生wms托盘组入库任务接口
          - i_insertwmsflag = 0 and i_emptypalletinbound = 0：i_gettask_inbound获取已存在的wms任务
        - 游标读取成功：调用wcs_addtask_p使WCS获取WMS任务后，写入到WCS任务表
        - 读取子任务表，获取目标站台

by 郭zh 由 幕布 发布