

Exportación a SHP de los accidentes seleccionados

SIGCAR

Versión 1,0

28/07/26

Control del documento

Título	Exportación a SHP de los accidentes seleccionados
Tipo	☒Documento de trabajo ☐Documento de referencia
Clasificación	☐Público ☒Interno ☐Restringido ☐Confidencial
Estado	☒Borrador ☐Aprobado ☐Obsoleto

Control de cambios

Versión	Estado	Responsable	Departamento	Organismo	Descripción del cambio	Fecha
1.0	Borrador	Francisco Díaz		DISID	Versión Inicial	03/09/26

Tabla de contenido

1. Exportación a SHP de los accidentes seleccionados....4
1.1. Introducción y objetivo....4
1.2. Requisitos previos....4
1.3. Procedimiento paso a paso....4
1.3.1. Exportación de la capa....4
1.3.2. Volver a cargar la capa Shapefile en una nueva vista o tras reiniciar gvSIG....12

1. EXPORTACIÓN A SHP DE LOS ACCIDENTES SELECCIONADOS

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El objetivo de este documento es [EN CONSTRUCCIÓN].

1.2. REQUISITOS PREVIOS

- Tener instalada y en ejecución la aplicación **gvSIG desktop** (versión 2.7 o superior).
- Contar con una Vista activa donde esté cargada la capa vectorial de accidentes (en este ejemplo, la capa cargada desde PostgreSQL denominada `ARENA2_ACCIDENTES`).
- Haber realizado la selección inicial sobre los puntos de interés en la Vista.

1.3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1.3.1. Exportación de la capa


1.3.1.1 Carga inicial y selección de accidentes

En el menú superior de gvSIG, diríjase a: *Herramientas -> Accidentalidad -> Añadir capa de accidentes*.

![Menú de herramientas para añadir la capa de accidentes](video-00_04)


Una vez cargada la capa en la vista, seleccione la herramienta de selección en la barra superior (por ejemplo, *Selección por rectángulo*).

Traze un recuadro sobre la zona o tramo de carretera cuyos accidentes desea exportar. Los puntos seleccionados se resaltarán en color amarillo.




1.3.1.2 Exportación a formato Shapefile

En la Tabla de Contenidos (ToC) situada a la izquierda, haz clic derecho sobre la capa "***Accidentes***" y selecciona la opción "*Exportar a...*".



En el asistente que aparece, seleccione el formato de salida “**Shape file”** y pulse “*Siguiente*”.



En el paso de codificación de caracteres, pulse “*Siguiente*” para mantener la configuración predeterminada.


1.3.1.3 Deselección de campos virtuales

El formato Shapefile tiene limitaciones en el número de carácteres en el nombre de una columna, con lo que muchos nombres de columna se truncan al exportar a shape. Esto, además de los problemas visuales que ocasionen, hace que los campos calculados que existen sobre la tabla de accidentes no encuentren los campos sobre los que trabajan y se produzcan errores cuando se muestra la tabla de atributos del shapefile. Si estos campos calculados se exportar como virtuales se producirá error, por lo que habrá que desmarcar la columna “virtual” durante la exportación y el campo se materializara en el momento de la exportación.


Regla a seguir: Revisar la lista de campos y desmarca la casilla de la columna “*Virtual*” que no sean de tipo “List”.

Para ello, en el paso de “**Selección de atributos**”:

- Desplácese por el listado de campos hasta llegar a los atributos con la casilla “**Virtual**” activada.
- Comprueba que el campo que los de tipo “*List*” permanezcan seleccionado.




- Descienda por la lista y **desmarque manualmente** todos los demás campos virtuales (por ejemplo: `ACC_CIT`, `ACCO_CIT`, `SENTIDO_DGT`, `SENTIDO_DGT_`, `DIA_CIT`, `TIPO_VIA_CIT`, `NUM_VMP`, `FC_HORARIO_A`, `FC_HORARIO_B`, etc.).



- Una vez desmarcados los campos virtuales no compatibles, pulse “*Siguiente*”.


1.3.1.4 Destino, proyección y filtro de exportación

En la ventana **Seleccionar fichero**, haga clic en el icono de examinar, elija el directorio de destino, introduzca un nombre para el nuevo archivo (por ejemplo, “*Accidentes1*”) y pulse “*Abrir*”.




Pulse "*Siguiente*" y confirme el sistema de referencia de coordenadas (por defecto, la misma proyección que el origen: "EPSG:25830").

En el paso "**Filtrar**", seleccione la opción "*Los registros seleccionados*" para exportar únicamente los accidentes que había marcado previamente.




Pulse “*Exportar*”.

Cuando finalice el proceso, aparecerá una ventana emergente preguntando: “*¿Desea añadir la nueva capa a la vista actual?*”. Haga clic en “Sí” y luego en “Aceptar”.




Si oculta la capa original en la ToC, podrá comprobar que únicamente se muestran los tramos exportados. Si abre su tabla de atributos, comprobar que carga sin errores.




1.3.2. Volver a cargar la capa Shapefile en una nueva vista o tras reiniciar gvSIG

Si ha cerrado la vista o la aplicación y necesita volver a cargar tu capa exportada:

- Teniendo una vista abierta y activa, en la barra de herramientas superior, pulse el botón "*Añadir capa*



- En la ventana que se abre, dentro de la pestaña "*Archivo*", pulse el botón "*Añadir*".
- Navegue por las carpetas hasta localizar la ruta donde guardo el archivo shapefile (por ejemplo, "Accidentes1.shp"), selecciónalo y haga clic en "*Abrir*".



- Pulse en “*Aceptar*”.

Tras esto, la capa se añadirá a ToC y sus geometrías y datos asociados se mostrarán correctamente en el mapa.

