



AIGENT HIVE

QUICK INSTALL · 간단 설치

5단계로 끝내는 Aignt Hive 설치

Stable CLI 설치부터 host 연결, 전역 선호, project 설정까지 한 번에 확인하는 최소 경로

권장 release

Stable 0.9.4 · npm latest

기본 설치

Node.js와 npm을 사용하는 전역 package 설치

지원 host

Codex · Claude Code · Gemini Antigravity

필요 없는 것

Model-provider API key · provider API 직접 설정

준비 5단계 설치 다른 설치 방법 Update 완료 확인

00 시작 전 준비

가장 간단한 경로: Node.js·npm 확인 → stable package 설치 → 현재 host 활성화 → 전역 설정 → project 설정

아래 명령으로 Node.js와 npm 확인. 둘 중 하나라도 인식되지 않으면 공식 Node.js LTS 설치 뒤 새 terminal에서 다시 확인.

TERMINAL

```
node --version  
npm --version
```

01 5단계 설치

1

Stable CLI 설치

npm latest의 현재 stable release 설치

TERMINAL

```
npm install -g aigent-hive
```

2

Version 확인

명령 인식과 stable version label 확인. 현재 예상값: AIgent Hive v0.9.4 (released 2026-08-14)

TERMINAL

```
hive --version
```

3

사용할 host에 Hive 연결

한 host는 `--host`, 여러 host는 쉼표 구분 `--hosts` 또는 반복 `--host`로 지정. `--hosts` 값의 쉼표 앞뒤 공백 허용. 공백 포함 시 전체 값을 따옴표로 묶고 빈 항목은 금지. 다음 단계의 전역 설정에서도 같은 host를 모두 선택.

HOST 한 개 · CODEX 예시

```
hive install --scope user --host codex --apply --output json
```

HOST 여러 개 · 쉼표와 공백 예시

```
hive install --scope user --hosts "codex, claude" --apply --output json
```

HOST 여러 개 · 반복 FLAG 예시

```
hive install --scope user --host codex --host claude --apply --output json
```

복수 host apply 전 전체 dry-run 점검. 이후 입력 순서대로 활성화하며, 실패 시 완료·실패 host와 변경 경로를 JSON으로 보고. 각 host CLI의 설치·로그인 완료 상태 필요.

Codex

```
--host codex
```

Claude Code

```
--host claude
```

Gemini Antigravity

```
--host antigravity
```

4

전역 선호 설정

연결한 host를 열고 아래 요청 입력. 현재 project를 검사하지 않고 사용자 범위만 설정.

HOST 대화창

이 host의 전역 Aigent Hive 환경을 설정하거나 다시 설정해 줘.
현재 project, repository, folder는 검사하거나 변경하지 말고
사용자 범위 설정을 대화형으로 시작해 줘.

5

Project 한 개 설정

대상 repository를 host에서 연 뒤 아래 요청 입력. Exact write preview 확인 뒤 project 범위만 변경.

PROJECT 대화창

이 project의 로컬 Aigent Hive harness를 설정해 줘.
기존 전역 Hive 선호를 사용하고 이 project만 검사한 뒤
정확한 쓰기 미리 보기를 먼저 보여 줘.

02 Node.js 없는 직접 설치

직접 installer도 npm의 동일 native package byte와 exact-version SHA-256 검증 사용. 설치 뒤 2-5단계는 동일.

macOS · Linux

Windows PowerShell 5.1+

Windows 명령 프롬프트

03 Update

새 version 확인과 설치 제안. Hive가 설명과 확인 없이 update를 자동 설치하는 경로 없음.

TERMINAL

```
hive update
```

안전 원칙: 거절·입력 종료·비대화형 실행에서는 설치 변경 0건. 기존 install owner와 exact update 내용 확인 뒤에만 진행.

04 완료 확인

- ✓ `hive --version`에서 stable version 확인
- ✓ 현재 host의 user-scope 활성화 결과 `success` 확인
- ✓ 전역 언어·Wiki·Skill·update 선호 저장 확인
- ✓ 대상 project의 preview 검토 뒤 로컬 harness 생성 확인

기능 설명: 별도 제공되는 Aigent Hive 핵심 기능 안내 참고

