Installer C-SAFE sur PC


Windows 10 ou 11 (64 bits) · aucune autorisation administrateur nécessaire · gratuit


1 Télécharger et ouvrir « C-SAFE-Setup.exe »

Double-clique sur le fichier reçu (ou téléchargé). L'installateur est en français.

2 Passer l'écran bleu de Windows

C-SAFE n'est pas vendu dans une boutique : Windows ne le connaît pas et affiche cet écran. C'est normal.





Clique **« Informations complémentaires »**, puis **« Exécuter quand même »**.

3 Suivre l'installation

Coche « Créer une icône sur le Bureau » si tu veux, puis **Installer** et **Terminer**. C-SAFE s'ouvre et se trouve dans le menu Démarrer.

Vérification de sécurité (facultatif). L'empreinte SHA-256 du fichier est indiquée sur la page de la version. Pour la comparer : clic droit sur le menu Démarrer › Terminal, puis `Get-FileHash C-SAFE-Setup.exe`

Première copie

Comme sur Mac : mêmes dossiers, mêmes rapports, mêmes disques.



1 Ajouter 2 disques

« Ajouter un disque » : choisis chaque disque de sauvegarde (ou un dossier dessus).

2 Brancher la carte

Elle apparaît toute seule dans « Source ». Vérifie la caméra (CamA, CamB, SON…) et le modèle.

3 « Démarrer la copie »

La carte est copiée sur les 2 disques en même temps, puis chaque fichier est relu et vérifié. Rien ne part tout seul.

4 Le rapport

Dans « Rapports_de_copie » : PDF avec vignettes et timecode, .mhl et .txt. Le soir : « Rapport du jour ».

Mac et PC ensemble. Un disque rempli sur Mac peut être branché sur PC (et l'inverse) : C-SAFE reconnaît les cartes déjà copiées, continue la numérotation des jours et des cartes, et le rapport du jour réunit les cartes copiées sur les deux. Disques conseillés : formatés en **exFAT** (lisibles par Mac et PC).

Mises à jour. Bouton « Mise à jour » en haut de C-SAFE : il télécharge la nouvelle version, l'installe et rouvre l'app. Tes réglages sont gardés.