

N-SECURITY

INFRAMANAGER

Manual do usuário · versão 1.0 · 21/09/2026

Gestão de infraestrutura de TI: inventário com etiquetas QR e manutenções, orçamentos, racks, topologias, plantas baixas, monitoramento de servidores e assinaturas.

Sumário

1. Acesso e conta (login, cadastro, contrato, planos, biometria)
2. Painel inicial (Dashboard)
3. Configurações (tema, idioma, logo)
4. Dispositivos (inventário)
5. Ficha do dispositivo, etiqueta QR e manutenções
6. Orçamentos
7. Clientes
8. Racks
9. Topologia de rede
10. Plantas baixas
11. Servidores e mapa
12. Assinantes (administrador)
13. Agente de monitoramento — instalação e portas

1. Acesso e conta

Login: informe e-mail e senha ou use **Entrar com Google**. Se você ativou a biometria em Configurações, o botão **Entrar com biometria** aparece na tela de login (no celular).

Criar conta (assinatura): preencha nome completo, e-mail, senha, CPF, telefone e endereço. Em seguida aceite o **contrato digital** (ficam registrados nome, CPF, data/hora e IP) e escolha o plano:

- **Mensal** — R\$ 25,90 por usuário/mês, renovação automática. Sem pagamento o acesso é bloqueado automaticamente.
- **Licença vitalícia** — R\$ 999,00 à vista (de R\$ 1.500,00).

O pagamento é feito pelo Stripe (cartão). Após a confirmação o acesso é liberado. Cada usuário só pode estar conectado em **um dispositivo por vez**: um novo login encerra a sessão anterior.



Tela de login


2. Painel inicial (Dashboard)

Ao entrar você vê o resumo da operação: **dispositivos cadastrados**, **preventivas vencidas/próximas**, **servidores com instabilidade** (toque para abrir o mapa), **orçamentos pendentes**, gráfico de **manutenções dos últimos 6 meses** (preventivas × corretivas), distribuição de dispositivos **por tipo**, **latência** dos servidores, o **mapa** e as **topologias**. Tudo é clicável e leva à tela correspondente.

O **menu** ≡ (canto superior esquerdo) concentra todos os acessos: Início, Dispositivos, Ler QR Code, Orçamentos, Clientes, Infraestrutura, Servidores, Configurações e, para o administrador, Assinantes.



Dashboard



Menu principal


3. Configurações

Aparência: tema Escuro, Claro ou Sistema. **Idioma:** Português, Inglês ou Espanhol (salvo no perfil do usuário). **Segurança:** ativar login por biometria (digital/rosto) — no celular.

Empresa e logo (somente administrador): envie a logo em PNG ou SVG sem fundo; ela aparece no menu, nas etiquetas e nos relatórios em PDF. Defina o nome da empresa e a **latência de alerta** (ms) usada para marcar servidores instáveis.



Configurações



Idioma inglês

4. Dispositivos (inventário)


Lista todos os equipamentos com busca por **setor, patrimônio, número de série, nome, marca ou cliente** e filtros por tipo e por preventiva (**Vencidas** / **Próximas**). O ícone **QR** no topo abre o leitor.

Cadastro: escolha o tipo (Computador, Notebook, Servidor, Tablet, Impressora, Celular, Equipamento de rede, Outro). Os campos de configuração mudam conforme o tipo — ex.: computador tem processador, memória (quantidade, modelo, marca), HD/SSD, placa de vídeo, placa de rede, placa-mãe, monitor, teclado; notebook tem marca/modelo, memória, tipo de HD e processador; tablets, impressoras e celulares só marca e configuração. Campos em branco são permitidos.

Informe **patrimônio, número de série, setor** onde está alocado, cliente, **foto** (pela câmera, no local) e a **periodicidade da preventiva** (ex.: computador a cada 3 meses, servidor a cada 6).



Lista de dispositivos



Cadastro por tipo

5. Ficha do dispositivo, etiqueta QR e manutenções

A ficha mostra foto, status, configuração, próxima preventiva e o **histórico** de manutenções.

Etiqueta: gera a etiqueta de **7,5 × 4,5 cm** com número do patrimônio, setor, número de série, configuração resumida, QR Code, logo da empresa e data/hora da impressão (pequeno, embaixo). Toque em **Imprimir** para enviar à impressora de etiquetas ou salvar em PDF.

Preventiva feita: registra a data/hora em que a limpeza/revisão foi realizada e recalcula a próxima. **Corretiva:** registra o que aconteceu (ex.: "fonte queimou, substituída"), técnico, peças e custo. Todo o histórico fica no dispositivo.

Ler QR Code: aponte a câmera para a etiqueta (ou digite o patrimônio/série) — a ficha abre na hora para consultar ou registrar a manutenção.

Alertas: ao entrar no app, o painel avisa quantos dispositivos estão com preventiva vencida ou vencendo em 15 dias.



Ficha do dispositivo



Registrar corretiva



Leitor de QR Code

6. Orçamentos

Crie orçamentos de **venda** ou **serviço**: selecione o cliente, adicione itens (descrição, quantidade, valor unitário, detalhes), desconto e impostos. Acompanhe o status: Rascunho, Pendente, Aprovado, Rejeitado, Concluído. Use **Imprimir** para gerar o PDF com a logo da empresa e enviar ao cliente.




Lista de orçamentos



Editor de orçamento

7. Clientes


Cadastre nome, empresa, telefone, CNPJ/CPF, e-mail, endereço, **estado e cidade** (lista completa de municípios do Brasil — escolha o estado e as cidades são filtradas). Os clientes são vinculados a orçamentos, dispositivos, racks, topologias, plantas e servidores.



Clientes


8. Infraestrutura — Racks

Monte racks de 6U a 50U. Toque em uma posição livre para adicionar um equipamento do catálogo: switch 8/24/48 portas, patch panel, guia de cabos, painel cego, roteador, firewall, servidor 1U/2U/4U, **servidor torre (bandeja)**, storage/NAS, NVR/DVR, nobreak, PDU, DIO, KVM, bandeja. Cada item é desenhado de forma realista com **LEDs de energia e atividade piscando** nos equipamentos ativos. Toque em um equipamento para editar identificação, altura ou remover. **Imprimir** gera o relatório do rack em PDF.



Infraestrutura


Rack



Catálogo de equipamentos

9. Infraestrutura — Topologia de rede


Diagrama estilo Packet Tracer. Use **Auto** para gerar automaticamente informando a quantidade de roteadores, switches, servidores, computadores, access points, impressoras e câmeras. Depois ajuste manualmente: **arraste** os dispositivos, toque em um dispositivo para editar (nome, tipo, IP, portas, local) ou **Conectar** (toque no destino para criar o cabo), toque em uma conexão para rotular (porta/VLAN) ou remover. Use pinça/botões para zoom. **Imprimir** exporta o diagrama e a tabela de dispositivos em PDF.



Topologia gerada automaticamente

10. Infraestrutura — Plantas baixas

Escolha **enviar imagem** da planta (foto/arquivo) ou **desenhar** uma planta simples com cômodos retangulares. Ative **Adicionar ponto** e toque no local para marcar pontos de rede (RJ45), access points, câmeras, telefones, racks e tomadas. Toque em um ponto para identificar (ex.: patch panel/porta) ou remover.



Planta desenhada com ponto de rede

11. Servidores e mapa

O mapa do Brasil mostra os estados coloridos por região; ao dar **zoom** (pinça ou botões) aparecem as cidades. Cada servidor é um ponto: **verde** online, **amarelo** instável, **vermelho** offline. Toque no ponto ou no card para ver status, latência, CPU/memória/disco (via agente) e os dados de acesso — **mascarados**; toque para revelar.

Cadastro: nome, host/IP, porta, cliente, função, **estado** e **cidade** (posiciona no mapa automaticamente; também é possível tocar no mapa), especificações e topologia vinculada. **Verificar** testa a conexão TCP e mede a latência.


Agente: botão na ficha do servidor — copie o script Linux ou Windows (já com a chave do servidor) e siga o guia de instalação do capítulo 13.




Mapa



Ficha do servidor



Cadastro com estado/cidade



Script do agente

12. Assinantes (administrador)

Lista todos os clientes que compraram o app: plano, valor pago, último pagamento, contrato (data e IP), receita total, quantidade de mensais e vitalícias. Contas mensais sem pagamento são **bloqueadas automaticamente**; você também pode **Bloquear/Desbloquear** manualmente.



Assinantes

13. Agente de monitoramento — instalação e portas

Agente de Monitoramento – N-Security InfraManager

O agente é um script leve que roda **dentro do servidor monitorado** e envia, a cada 5 minutos, o uso de **CPU, memória e disco**, o tempo ligado (uptime), o hostname e o sistema operacional para o InfraManager. Não abre portas no servidor: a comunicação é **de saída (outbound)**, via HTTPS.

Como obter o script

1. No app, abra **Servidores** → toque no servidor → botão **Agente**.
2. Escolha **Linux** ou **Windows** e toque em **Copiar script**. O script já vem com a **chave do agente** (única por servidor) e o endereço do app.
3. Se a chave for exposta, edite o servidor e salve novamente para manter, ou exclua e recadastre o servidor para gerar uma nova chave.

Instalação – Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky, etc.)

```
``bash
sudo mkdir -p /opt/nsecurity
sudo nano /opt/nsecurity/agent.sh      # cole o script copiado do app
sudo chmod +x /opt/nsecurity/agent.sh
/opt/nsecurity/agent.sh               # teste manual: deve responder {"ok":true,...}
# agendar a cada 5 minutos
( sudo crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * /opt/nsecurity/agent.sh >/dev/null 2>&1" ) | sudo crontab -
``
```

Requisitos: `curl`, `top`, `free`, `df` (já presentes na maioria das distribuições).

Instalação – Windows Server / Windows 10-11

1. Crie a pasta `C:\NSecurity` e salve o script como `C:\NSecurity\agent.ps1`.
2. Teste no PowerShell (como administrador):
`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\NSecurity\agent.ps1`
3. Agendar (Agendador de Tarefas ou comando abaixo, a cada 5 minutos):
``powershell
schtasks /Create /SC MINUTE /MO 5 /TN "NSecurity Agent" /RU SYSTEM ^
/TR "powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File C:\NSecurity\agent.ps1"
``

Portas de firewall

Direção	Porta / Protocolo	Destino	Para que serve
--- --- ---			
	Saída (obrigatória)	TCP 443 (HTTPS)	endereço do app InfraManager Envio das métricas pelo agente
	Entrada (opcional)	porta cadastrada no servidor (ex.: 443 , 3389 RDP, 22 SSH, 80)	a partir da internet / IP do app Teste de latência/online feito pelo app ("Verificar")

- Sem a porta de **saída 443**, o agente não envia dados (o servidor aparece com "agente sem contato").
- Sem a porta de **entrada**, o botão **Verificar** mostrará o servidor como **offline**, mesmo com o agente funcionando. Nesse caso, use os dados do agente como referência de disponibilidade.
- Em roteadores/firewalls de borda (Mikrotik, pfSense, Fortigate, etc.), crie o redirecionamento (NAT) da porta de entrada para o IP interno do servidor e restrinja a origem quando possível.

Regras de instabilidade

Um servidor é marcado como **instável** quando:

- está **offline** no teste de conexão; ou
- a latência é maior que o limite configurado (padrão **300 ms**, ajustável em **Configurações**); ou
- CPU, memória ou disco acima de **90%** (dados do agente); ou
- o agente ficou **mais de 15 minutos** sem enviar dados (indicado como "agente sem contato").

Segurança

- A chave do agente identifica o servidor e só permite **enviar** métricas; não dá acesso a nenhum dado do app.
- O envio é HTTPS. Os dados de acesso (host, porta, escopo de rede) ficam mascarados no app e exigem toque para revelar.