

Instalación Windows Server

Iván Martín Carretero




Índice

Instalación Windows Server	1
1. Nombre de Servidor y Zona Horaria	3
2. Añadir interfaz y configuración para DHCP	4
3. Instalación de Active Directory	9
4. Desactivar Firewall en redes privadas	10
5. Activar Firewall en redes públicas	12
6. Desactivar actualizaciones	12
7. Añadir un segundo disco	13




Instalación Windows Server

1. Nombre de Servidor y Zona Horaria



Para configurar la zona horaria y el nombre del servidor tendremos que darle a **Configure this local server**




Ahora en **Computer name** le pondremos el que queramos y en **time zone** y pondremos la zona horaria que queramos




2. Añadir interfaz y configuración para DHCP

Para añadir una nueva interfaz tendremos que darle a los ajustes de la máquina virtual, le daremos abajo a add y en el apartado de Network Adapter añadiremos la interfaz de red. Ahora esa interfaz la quitaremos de NAT y la pondremos en Custom para que nos asigne una IP por DHCP




Ahora configuraremos la interfaz ethernet1 para que tenga una IP fija y nos pueda asignar las IPs por DHCP a la otra interfaz de red. Para eso haremos click en lo azul y se nos abrirá la siguiente ventana







Ahora haremos click en la interfaz de red ethernet1 y se nos abrirá la siguiente ventana



En esta ventana le daremos a Properties para abrir la configuración



Se nos abrirá esta ventana donde seleccionaremos la opción de Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)



En esta ventana pondremos la IP que queremos dándole a Use the following IP address, pondremos la siguiente IP 192.168.1.10


La Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Y abajo seleccionamos Use the following DNS server addresses:

En Preferred DNS server pondremos 127.0.0.1


Luego le daremos a OK para confirmar la configuración




Ahora para configurar la interfaz de red ethernet0 para que nos asigne la IP por DHCP tendremos que seguir los pasos anteriores y cuando lleguemos a la ventana de configuración tendremos que marcar la opción Obtain an IP address automatically y abajo Obtain DNS server address automatically




3. Instalación de Active Directory



Para instalar el active directory le tendremos que dar Add roles and features



Se nos abrirá la siguiente ventana y le daremos a Installation Type, a Role-based or feature-based installation y le daremos a Next




En esta ventana le daremos a Server Roles y dentro a Active Directory Domain Services (Installed)


Luego le daremos abajo a Next y a Install

4. Desactivar Firewall en redes privadas

Para entrar a la configuración del Firewall tendremos que darle al símbolo de windows, escribimos Firewall y le daremos a la primera opción que nos sale



En esta ventana le daremos a la opción de Turn Windows Defender Firewall on or off




Una vez dentro de esta pagina solo seleccionaremos la opción de Turn off Windows Defender Firewall en la Private networks settings



5. Activar Firewall en redes públicas

Para activar el Firewall en las redes públicas tendremos que seguir los pasos explicados anteriormente solo que activaremos la opción de Turn off Defender Firewall pero en la zona de public network settings

6. Desactivar actualizaciones







Para desactivar las actualizaciones tendremos que darle al símbolo de windows, escribiremos windows update y le daremos a opciones avanzadas. En esta ventana en la opción Automatically download update, even over metered data connections y lo pondremos en Off

7. Añadir un segundo disco

Para añadir un segundo disco a la máquina virtual tendremos que darle a los ajustes y dentro le daremos a Hard Disk y add para añadirlo. Luego arrancamos la máquina virtual, en el símbolo de windows escribiremos disk manager y nos saldrá el nuevo disco que hemos añadido. Le daremos click izquierdo sobre el disco y se nos abrirá la siguiente ventana



Aquí le daremos a Change Drive Letter and Paths para añadirle una letra al disco, en nuestro caso le vamos a asignar la letra D



Y ya de esta manera tendremos nuestro segundo disco con capacidad de 5GB y con la letra asignada D