



Unidad Organizativa

Iván Martín Carretero




Índice

Unidad Organizativa	1
1. Creación de una unidad organizativa	2
2. Parametrización de AD en WS219	9
3. Creación de Cuota	14




Unidad Organizativa


1. Creación de una unidad organizativa



Para crear una unidad organizativa tendremos que darle al apartado de **Tools** arriba en la pantalla principal y luego le daremos a **Active Directory Users and Computers**




Ahora le daremos **click derecho** en la carpeta que vamos a crear el dominio, le daremos a **New** y después a **Organizational Unit**







Ahora nos saldrá esta ventana donde nos pedirá el **nombre** de la **unidad organizativa**, en nuestro caso lo vamos a llamar a **Departamento de Informática**



Ahora crearemos un ordenador dentro de dicha unidad organizativa siguiendo los pasos anteriores pero cuando le demos a **New**, le tendremos que dar a **Computer**



Nos saldrá esta ventana donde pondremos el **nombre** del ordenador y le daremos abajo a **Ok** para crearlo. Así repetiremos los mismos pasos hasta tener tres ordenadores creados con los nombres **msx**, **amstrad** y **spectrum**



Ahora vamos a crear un nuevo usuario dentro de la unidad organizativa que hemos creado anteriormente y le daremos a **New** y después a **User**

Active Directory Users and Computers

New Object - User

Create in: sticomedac.practica2/Departamento de informatica

First name: infouser Initials:

Last name:


Full name: infouser

User logon name: infouser @informaticomedac.practica2

User logon name (pre-Windows 2000): INFORMATICOMEDA\ infouser


< Back Next > Cancel

En esta ventana tendremos que poner el **nombre** que queremos para el usuario, en este caso, pondremos **infouser**. Cuando tengamos el nombre y lo demás configurado le daremos a **Next** y ya le pondremos la contraseña a dicho usuario




Para comprobar que todo se ha creado correctamente iremos a la **carpeta de la unidad organizativa** y podremos ver que tenemos los tres ordenadores creados y el usuario


2. Parametrización de AD en WS219




Para poder crear una relación de confianza entre dos dominios le tendremos que dar a **Tools** y luego al **apartado** de **Active Directory Domains and Trusts**



Ahora en la **carpeta** de nuestro dominio raíz le daremos **click derecho** y al apartado de **propiedades**




Cuando se nos abra esta ventana le daremos al **apartado** de **Trust** y le daremos abajo a **New Trust** para poder crear esa relación de confianza




The screenshot shows the 'New Trust Wizard' window at the 'Trust Name' step. The title bar says 'New Trust Wizard' with a close button. Below the title, it says 'Trust Name' and 'You can create a trust by using a NetBIOS or DNS name.' There is a gold medal icon. The main text says: 'Type the name of the domain, forest, or realm for this trust. If you type the name of a forest, you must type a DNS name.' Below this, it gives examples: 'Example NetBIOS name: supplier01-int' and 'Example DNS name: supplier01-internal.microsoft.com'. There is a text box labeled 'Name:' with a cursor inside. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Ahora nos pedirá que le pongamos el **nombre** que queremos para nuestra relación y le daremos a Next




The screenshot shows the 'New Trust Wizard' window at the 'Trust Type' step. The title bar says 'New Trust Wizard' with a close button. Below the title, it says 'Trust Type' and 'The name you specified is not a valid Windows domain name. Is the specified name a Kerberos V5 realm?'. There is a gold medal icon. The main text says: 'Select the appropriate trust type:'. There are two radio button options: 'Realm trust' (which is selected and highlighted with a red box) and 'Trust with a Windows domain'. Below the 'Trust with a Windows domain' option, it says 'Specified domain: medac.com' and 'Retype the name of the domain.' There is a text box labeled 'Domain name:' with 'medac.com' entered. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

En esta ventana seleccionaremos la opción de **Realm Trust** para que se establezca la confianza con Kerberos y le daremos a Next



En esta ventana nos preguntará si queremos que la relación sea transitiva o intransitiva, en nuestro caso nosotros le daremos a **intransitiva** y a Next





Ahora tendremos que elegir qué dirección queremos para nuestra relación, en nuestro caso vamos a elegir la **opción** de **Two-way** que es **bidireccional**, para que nuestro dominio pueda **acceder** a **Kerberos** y **viceversa** y le daremos a Next


Retype Trust Password
The trust password is not a strong password.

The password is not complex enough to meet the strong password criteria specified by the domain security policy. Type a new trust password that uses a combination of symbols, numbers, and uppercase and lowercase letters.

Trust password:
[Masked Password]


Confirm trust password:
[Masked Password]

Ahora le pondremos una **contraseña** y le daremos a Next para terminar la configuración de nuestra relación de confianza




Ahora por último nos saldrá un resumen donde nos tendrá que aparecer **un mensaje** que ponga **Trust relationship created successfully**, lo que significa que se ha creado **correctamente** y le daremos a Finish para ya terminar la configuración


3. Creación de Cuota




Para crear una cuota en el **disco C:** tendremos que meternos en **This PC**, le daremos **click derecho** al disco C:. Se nos abrirá otra ventana en la que le daremos a **Quota** y **Show Quota Settings**



Cuando estemos en esta ventana le daremos a la opción de **Limit disk space to** donde pondremos los **12 Gb** que queremos. Una vez configurado el espacio que queremos le daremos a **OK** para finalizar y crear la cuota



Ahora vamos a elevar al nivel funcional más alto del bosque creado, para eso nos meteremos en **Active Directory Domains and Trusts**. Una vez dentro si está el bosque creado le daremos a **click derecho** encima del bosque y le damos a **Raise Domain Functional Level**



Ahora nos saldrá el nombre del dominio y ya en mi caso está en el máximo nivel de privilegios que es Windows Server 2016

