常用命令

2018年11月30日

• 代码分支

git@git.tclab.lenovo.com: fuel-dev/fuel-web.git

sds/6.0

• 创建环境

fuel env create --name cuijy_dev_env3 --rel 1 --mode multinode --network-mode sds --net-segment-type vlan

• 更新数据库表

cd nailgun/db/migration/alembic migrations/versions

manage.py migrate revision

15:45

nailgun_syncdb

修改自动导入的包

manage.py migrate revision --autogenerate

nailgun_syncdb

• 修改枚举类型的值

ALTER TYPE net provider ADD VALUE 'sds';

• 修改数据库的值

UPDATE alembic version SET version num='52924111f7d8';

• 删除表单

drop table sds_config;

• 修改数据库,不需密码即可进入

dockerctl shell postgres

vi /var/lib/pgsql/9.3/data/pg hba.conf, 修改local all postgres ident为trust

/etc/init.d/postgres reload

psql -U postgres nailgun

或者

切换用户postgres :su - postgres

psql -U postgres nailgun

查看日志:

cat pgstartup.log

找到启动命令:

/usr/pgsql-9.3/bin/pg ctl -D /var/lib/pgsql/9.5/data -l logfile start

• 修改fuel环境中的默认值

进入nailgun的容器 dockerctl bash nailgun

JS /CSS /img 资源存放于: /usr/share/nailgun/static/

JSON/YAML文件存放于: /usr/lib/python2.6/site-packages/nailgun/fixtures

进入/usr/lib/python2.6/site-packages/nailgun/fixtures

manage.py dropdb

manage.py loaddata openstack.yaml

manage.py syncdb 退出Docker: exit 运行: dockerctl restart nailgun • 创建fuel环境 fuel env create --name sds --rel 1 --mode multinode --network-mode sds --net-segment-type vlan • 下载release网络配置文件 fuel rel --rel 1 --network --download • 上传网络配置文件至release fuel rel --rel 1 --network --upload • 下载环境中的网络配置文件 fuel --env 3 network download • 修改环境中的网络配置 fuel --env 3 network --upload • 显示所有可用的节点组 fuel nodegroup id | cluster | name ---|------|------1 | 1 | default 3 | 3 | default 4 | 4 | default • 部署环境 fuel --env 3 deploy-changes • 配置选中节点 fuel --env 1 node --provision --node 1,2 • 部署选中节点 fuel --env 1 node --deploy --node 1,2 • 修改fuel密码 fuel user --change-password --new-pass=*new* --user=admin --password=test • 添加节点并设置角色 fuel node set --node 4 --role controller --env 3 fuel node set --node 3 --role compute, cinder --env 3 • 查看所有角色 fuel role --list