reset نمودن پسورد کاربر Root در لینوکس (Centos)

گاهی اوقات ممکن است که password کاربر Root را فراموش نمایید.در این اینصورت در انجام بسیاری از امور در لینوکس در لینوکس در سیستم عامل لینوکس اکثر عملیات با مجوز کاربر Root انجام می شود نیاز است که هرچه سریع تر password را بدست آورید یا به عبارت بهتر پسورد جدیدی برای کاربر Root انتخاب نمایید.برای این کار عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید.

در مرحله اول سیستم عامل را restart نموده از روی صفه کلید، دکمهEsc را فشار دهید.

صفحه ای مانند صفحه زیر برای شما نمایان میشود:

```
GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

CentOS (2.6.32-431.el6.x86_64)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.


Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, 'a' to modify the kernel arguments before booting, or 'c' for a command-line.
```

در اینجا دکمه ' e ' را فشار دهید.اکنون پنجره ای مانند شکل زیر برای شما نمایان می شود:

```
root (hd8,0)
kernel /thoot.gz logging=uga,serial,memory
module /unlinuz=2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=UUID=a70bdfe3-81ab-468e→
module /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('0' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

سر اینجا گزینه دوم $^{\circ}$ و $^{\circ}$ را مجددا فشار دهید و در قسمت که باز می شود با فاصله عدد ۱ را تایپ نموده و دکمه $^{\circ}$ و فشار دهید.



اکنون به مرحله قبل بر میگردید،در این مرحله بازهم گزینه را انتخاب نمایید و این بار دکمه 'b' را فشار دهید.

```
root (hd0,0)
kernel /tboot.gz logging=uga,serial,memory
module /umlimuz=2.6.32-431.el6.x86_64 ro root=UUID=a70bdfe3-81ab-468e→
module /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('0' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.
```

حالا ترمینالی باز می شود که منتظر تایپ دستورات لینوکسی از جانب شماست ، در ایجا دستور passwd را تایپ نموده و در مراحل بعد دوبار رمزعبور جدید خود را وارد نموده در پایان دستور reboot را بزنید که سیستم عامل ریستارت شود.اکنون می توانید با رمزعبور جدید خود وارد شوید.

```
Telling INIT to go to single user mode.
init: rc main process (1191) killed by TERM signal
[root@localhost /]# _
```

```
Telling INIT to go to single user mode.
init: rc main process (1191) killed by TERM signal
[root@localhost /]# passwd
Changing password for user root.
New password: _
```

```
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: it does not contain enough DIFFERENT characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost /]# reboot_
```

((این مستند تست شده و کاملا قابل اطمینان است.))

. Karangan dan kanangan kanangan

Gmail:saeednoori4910@gmail.com

https:// Telegram.me/@saeed4910