

Atelier N°4

Accès Distant Graphique sous Linux (RedHat)

Objectif :

- Lancement d'une instance sous Microsoft Azure
- Accès distant graphique

Partie A :

Créer une machine Virtuelle

1. Sous le Menu Machine Virtuelle, choisir **Créer → Machine Virtuelle**
2. Créer une instance avec les caractéristiques suivantes :
 - **Groupe des ressources : myResourceGroup**
 - **Nom de la machine : myVM**
 - **Région : Europe de nord**
 - **Image de l'OS : RedHat 8.2**
 - **Taille : B2S (2 VCPU 4GO RAM)**
 - **Nom utilisateur : ...**
 - **Mot de passe : ...**
 - **Ports : SSH (22)**

Partie B :

Installation d'un environnement de bureau sur votre machine virtuelle Linux

1. Mettre à jour l'OS de la VM
2. Installer les deux groupes de packages : **Server with GUI** et **Graphical Administration Tools**
3. Vérifier que les groupes ont été bien installés au niveau de votre OS

4. Vérifier que le niveau d'exécution actuel est le niveau 3 et modifier le vers un niveau qui support les interfaces graphiques
5. Ajouter une règle pour autoriser le port de RDP au niveau de votre firewall
6. Actualiser les règles de firewall

Partie C :

Installation et configuration d'un serveur de bureau à distance

1. Ajouter un EPEL Repository pour pouvoir installer xrdp
`yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm`
2. Installer xrdp au niveau de la VM
3. Installer le serveur tiger-vnc et l'émulateur des interface graphique xterm
4. Démarrer xrdp et vérifier qu'il est en cours d'exécution

Partie D :

Création d'une règle de groupe de sécurité réseau pour le trafic du Bureau à distance

Pour autoriser le trafic du Bureau à distance à atteindre votre machine virtuelle Linux, une règle de groupe de sécurité réseau doit être créée pour permettre au TCP sur le port 3389 d'atteindre votre machine virtuelle.

Azure CLI

```
az vm open-port --resource-group myResourceGroup --name myVM --port 3389
```

Partie E :

Connexion de votre machine virtuelle Linux à un client Bureau à distance

1. Ouvrez votre client Bureau à distance local et connectez-vous à l'adresse IP de la VM