Launch Control XL 3 — Drum Board (007)

	1 · 808	2 · 909	3 · 707	4 · LinnDrum	5 · DMX	6 · SP-1200	7 · Synth	8 · Rumble
Reihe 1 Hall	CC 13 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 14 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 15 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 16 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 17 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 18 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 19 **Hall** Links = trocken. Nach rechts mehr Hall in einem größer werdenden Raum.	CC 20 **Hall** Links = trocken. Nur auf die 909, das Rumble hat seinen eigenen Hall.
Reihe 2 Decay	CC 21 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 22 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 23 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 24 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 25 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 26 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 27 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, nach links immer kürzer und knackiger.	CC 28 **Decay (Ausklingen)** Rechts = volle Länge, links kürzer. Nur die 909, Rumble bleibt.
Reihe 3 Weich ↔ Hart	CC 29 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 30 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 31 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 32 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 33 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 34 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 35 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.	CC 36 **Weich ↔ Hart** Mitte = Original. Links = Attack + Tiefpass: weich, rund, kein Klick. Rechts = Sättigung: rauer, druckvoller.
Fader Level	CC 5 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 6 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 7 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 8 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 9 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 10 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 11 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung	CC 12 **Level** 0–1, etwas leiser mit Sättigung
Buttons 1 Variante	CC 37 **Variante** Decay kurz → lang (Tone 25)	CC 38 **Variante** 4 Samples	CC 39 **Variante** 2 Samples	CC 40 **Variante** nur 1 Sample	CC 41 **Variante** 3 Samples	CC 42 **Variante** Samples 1, 5, 9, 13 von 14	CC 43 **Variante** Pitch-Drop 24/36/48/12	CC 44 **Variante** Rumble-Ton E/G/D/A
Buttons 2 Instrument	CC 45 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 46 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 47 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 48 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 49 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 50 **Instrument** Kick → Snare → Clap → Closed Hat → Open Hat	CC 51 —	CC 52 —

Beide Button-Reihen in Components auf **Momentary** stellen: jeder Druck schaltet einen Schritt weiter, am Ende wieder von vorn. Nach Neu-Evaluieren startet alles bei Kick, Variante 1. Rhythmen: Kick auf allen Vierteln, Snare und Clap auf 2 und 4, Closed Hat in 16teln, Open Hat auf den Offbeats.

Die Maschinen (Kicks)

1 · Roland TR-808 (1980) weich · tief · lang
Analoger Sinus-Boom mit Pitch-Abfall, fast kein Klick, langer Ausklang. Deep House, Hip-Hop, Electro, Trap. Klingt auf Bass-Kopfhörern riesig, auf kleinen Boxen fast unsichtbar.

2 · Roland TR-909 (1983) mittel-hart · Punch · Klick
Der Techno- und House-Standard: kurzer Klick vorne, kräftiger Bauch, mittlerer Ausklang. Chicago/Detroit, Berlin-Techno, Tech House. Verträgt viel Sättigung.

3 · Roland TR-707 (1985) mittel · trocken · kurz
Digitale Samples, knackig und kurz, wenig Tiefe. Frühes Chicago House und Italo, 80er-Feeling. Gut zum Schichten über eine 808.

4 · LinnDrum (1982) weich-mittel · akustisch · kurz
Gesampelte echte Bassdrum, dumpf und trocken. 80er-Pop, Synthpop, frühe House-Tracks. Eher „Schlagzeug“ als „Maschine“.

5 · Oberheim DMX (1981) mittel-hart · punchig · trocken
Kurzer, harter Schlag mit wenig Ausklang. Electro, früher Hip-Hop (Run-DMC), Detroit-Electro.

6 · E-mu SP-1200 (1987) warm · körnig · rau
Kein eigenes Kick-Instrument, sondern ein Sampler: 12 Bit geben dem Sound eine warme, leicht staubige Körnung. Golden-Age-Hip-Hop, New-York-House, Garage.

7 · Synth-Kick (Strudel, eigener Sound) sauber · tief · weich bis hart
Sinus mit schnellem Pitch-Abfall plus winziger Rausch-Klick, so wie 808/909 im Kern gebaut sind. Minimal, Deep House. Variante = wie tief der Pitch fällt: mehr Fall = mehr „Punch“.

8 · Rumble-Kick (Strudel, eigener Sound) hart · dunkel · Techno
909 plus ein tiefes, verhalltes Brummen auf den 16teln zwischen den Kicks. Typisch für Berlin-/Warehouse-Techno und Hardgroove. Variante = Tonhöhe des Rumbles (an die Tonart anpassen).

Varianten (Button-Reihe 1), bei Kick

Jeder Druck schaltet eine Variante weiter: 1 → 2 → 3 → 4 → 1. Bei Snare, Clap und Hats sind die Varianten einfach Sample 1–4 der Maschine (weniger Samples wiederholen sich).

Spalte	**1**	**2**	**3**	**4**
1 · 808	Decay 00: kurzer Thump	Decay 25	Decay 50	Decay 75: langer Boom
	Die 808-Samples sind mit den zwei Reglern des Originals aufgenommen: Tone (Klick-Anteil) und Decay (Länge). Hier ist Tone fest auf 25.			
2 · 909	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4
	Vier Aufnahmen der 909-Kick mit unterschiedlichen Einstellungen (Tune, Attack, Decay); welche genau, ist in der Sample-Sammlung nicht beschriftet.			
3 · 707	Bassdrum 1	Bassdrum 2	wie 1	wie 2
4 · LinnDrum	nur ein Sample, der Button ändert nichts			
5 · DMX	Bassdrum 1	Bassdrum 2	Bassdrum 3	wie 1
6 · SP-1200	Sample 1	Sample 5	Sample 9	Sample 13
	Library-Kicks des Samplers, sehr unterschiedlich; gemeinsam ist ihnen die 12-Bit-Körnung.			
7 · Synth	Pitch-Drop 24 HT: rund	36 HT: mehr Punch	48 HT: harter Klick-Anschlag	12 HT: fast reiner Sinus, sehr weich
8 · Rumble	Rumble auf E	auf G	auf D	auf A
	Den Rumble-Ton auf den Grundton des Tracks stellen, sonst brummt er schief gegen die Bassline.			