第 48 屆全國技能競賽分區技能競賽 競賽試題重點說明

(註:本公開試題在競賽時得有約百分之三十之調整)

選手注意事項:

- 1. 考試時間原則上為 4 小時,但以最後競賽時公佈為準。
- 2. 選手請自行安裝 XAMPP 套件,設定工作環境,包含 web server 及資料庫。
- 3. 每一「工作崗位」皆有一個隨身碟,內有一個「參考資料」資料夾,作答時可參考使用 此資料夾內的資料。
- 4. 請每位選手依 web+「考場工作崗位號碼」在桌面建立一個資料夾(例如 web01, web02), 用來存放要被評分資料。
- 5. 網站首頁請設定為 index. htm,或 index. php。
- 6. 作答期間,若是資料庫或是網頁需設定帳號密碼時,帳號設定為 admin, 密碼設定為 1234. 未依規定扣總分 5 分。
- 7. 考試相關資料於考完後,全部收回,包括考場提供的空白紙,試題、評分表、資料片等。
- 8. 每一「評分項目」的前面,皆有標明「主 or 客」 代表「主觀評分 or 客觀評分」。
- 9. 若有同分時決定名次的先後排名方式如下:
 - (1) 先依作答交卷時間之先後順序,來比較排名,交卷時間較早者,排名先。離競賽時間結束前10分到競賽結束,交卷時間比序等級視同一樣。
 - (2) 若交卷時間比序等級一樣時,則依序以評分表中的評分項次得分來比較排名, 從第1項次開始比較到最後一項次,得分高者,排名先。
 - (3) 最後,新增主觀評分項目「網站設計整體性」項次,由所有裁判人員共同評分, 依得分高低比較,來比較名次的先後。

10. 其他注意事項:

- (a)請參考評分標準表作答。
- (b)除非題目中特別說明,否則表單無須檢查資料是否有誤,或是有沒有填寫。
- (c)除非題目中特別說明要評量美工之設計分數,否則評分重點在於功能是否完成,與畫面之美工無關。
- (d)請隨時將設計好之網頁、圖片及資料庫等儲存至隨身碟,以避免當機等意外情形發生。
- (e)比賽結束前請將作答之整個資料夾複製到隨身碟中。若成績產生爭議時,將以此隨身 碟中之結果為依據。
- (f)比賽結束時間一到,選手不可以再操作電腦,若因此未能將最新之答案存入隨身碟及 桌面評分資料夾內,致使成績產生問題,選手須自負一切責任。
- (g) 比賽結束時,請勿關機,以利評分作業之進行。

第48 屆全國技能競賽分區技能競賽 競賽試題重點說明

(註:本公開試題在競賽時得有約百分之三十之調整)

考場工作崗位號碼:

職類名稱:網頁設計 競賽時間:4小時

1、LOGO 設計

汽車共乘是共享服務經濟的一環,不但是可以省油,減少排放廢氣,減少馬路上跑的車輛數量,為 愛地球為環保盡一份心力,又可以省錢,還可以認識志同道合的新朋友,汽車共乘是一個趨勢;因 此,建立一個汽車共乘服務的平台是有其必要性

請設計「汽車共乘(Car Sharing)」網站之彩色標誌 LOGO, LOGO 設計圖 除標誌圖形外, 需包含文字「汽車共乘(Car Sharing)」在 LOGO 內(中英不皆可),並將設計之標誌置於 A4 直式文件上方,佔約二分之一,下方須有至少 30 個字之設計理念說明,版面 配置如下圖。請建立 1 個目錄,命名為 ANS1,將作答成果檔存在 ANS1 目錄下,存檔為「ANS1_工 作 崗位號碼.docx」(Word 格式),並將 LOGO 之原始設計可編輯檔存放在 01/source 目錄下。



圖 1 LOGO 版面配置示意圖

汽車共乘網站會員管理系統

請設計一個汽車共乘網站會員管理系統之前台及後台,包含會員新增、刪除、修改、權限 修改、登入驗證、及登入登出紀錄功能等。

2、汽車共乘會員網站前台登入模組

- (1). 請設計一個汽車共乘會員網站前台登入模組。
- (2). 請在汽車共系統中內建管理者帳號:admin,密碼:1234。
- (3). 管理者登入驗證頁面(參考畫面如圖 2 所示),包含輸入帳號及密碼的欄位,並 提供圖 形驗證功能。
- (4). 管理者輸入帳號、密碼及圖形驗證,驗證正確(由前端程式或伺服器端程式驗證 皆可),則 會顯示登入成功的訊息;若輸入的帳號、密碼、或圖形驗證碼有誤,則顯示錯誤的訊息, 且訊息的內容能分別指出錯誤的類型,例如帳號有誤、密 碼有誤、或圖形驗證碼有誤。
- (5). 若連續錯誤 3 次,則自動切換到「登入失敗」的頁面,頁面內容顯示登入資訊輸 入連續錯誤 3 次的訊息。
- (6). 圖形驗證需以圖片顯示,內需包含四個位數的英文或數字圖片,點擊「重新產 生」按鈕 時,會更換新的驗證碼圖片,圖片驗證碼必須是由 SERVER 端產生的。使用者回答方式是以 輸入文字方式或是拖拉方式來回答,或是其他互動方式,請依評分要求作答。

汽車共乘網站管理 登入		
帳號		
密碼		
圖片驗證碼		
	1 2 3 4 驗證碼重新產生	
	送出重設	

圖 2 登入之驗證頁面

功能要求說明

建立一個網頁包含幾個連結,分別連到其他模組的首頁頁面。

網站前台登入頁面,以圖2所包含的元素為參考版形,頁面內至少有11個元素,包含「帳號」、「密碼」的說明文字及輸入欄位;「圖形驗證碼」的說明文字、圖片、輸入框及操作說明文字、及重新產生按鈕;登入按鈕,清除按鈕等。

預設管理者帳號是:admin,密碼是:1234,若可以執行帳號及密 碼的驗證,驗證成功就顯示成功登入的訊息,否則顯示誤錯的 訊息。

若圖形驗證是以圖片顯示,圖片需包含四個數英文或數字的圖 片,圖片驗證碼必須是由 SERVER 端產生的。

能夠成功進行圖形驗證。圖形驗證的方式用下列之一種方式驗證:(二項選其中一項,得分不一樣)

- (1)以輸入文字方式來回答。
- (2)使用互動用拖拉的方式來回答,頁面顯示 4 張文字圖片,並 依訊息指示拖拉到另外一區,依指定順序由左到右排列出來(由大到小或是由小到大,依 ASCII code 來比較)。

若輸入的帳號、密碼、或圖形驗證碼有誤,則顯示錯誤的訊息, 且訊息的內容能分別指出錯誤的 類型,包含帳號有誤、密碼有 誤、或圖形驗證碼有誤。

登入若連續錯誤 3 次,則自動切換到「登入失敗」的頁面,頁面內容顯示連續誤錯 3 次的訊 息。

3、汽車共乘會員網站後台管理模組

延續前一個模組,請擴增功能設計一個汽車共乘會員網站後台管理模組,包含會員新增、刪除、修改、權限修改、登入驗證、及登入登出紀錄功能等。功能說明請依評分項說明。

功能要求說明

以管理者帳號登入系統後: 能新增使用者帳號,包含帳號、密碼、姓名、及權限,並能在 前台成功登入。使用者權限分「一般使用者」及「管理者」。

新增使用者帳號時,系統會自動產生一個「使用者編號」,使 用者編號是唯一編號,每一使用者皆不一樣,是以流水號的方 式產生,共3碼從001開始。每新增一個使用者,使用者編號為前一個新增個使用者再加1。管理者帳號 admin 的「使用者編號」為000。

以管理者帳號登入系統後,能進入後台管理畫面,畫面標題需 為「管理者專區」的文字出現。 以一般使用者帳號登入系統後,能進入會員的畫面頁面,畫面 標題需為「一般會員專區」的 文字出現。

以管理者帳號登入系統後: 能修改使用者帳號資料,包含帳號、密碼、及姓名,並能在前 台 成功登入,但不能修改使用者編號。

能修改使用者權限,包含「一般使用者」及「管理者」,並能 在前台成功登入。但不能修改使用者編號。

「管理者」的使用者,不能修改及刪除特別管理者「admin」管理者帳號的資料。

以管理者帳號登入系統後: 能以關鍵字查尋所有使用者帳號資料,並能以「使用者編號」 升 幂的排序方式呈現。每一筆資料包含使用者編號、帳號、密碼、姓名、及權限。

能以關鍵字查尋所有使用者帳號資料,並能選擇以帳號、姓名 或使用者編號」及「升幂或降幂」的排序方式呈現。

以管理者帳號登入系統後: 能删除使用者帳號資料,包含「一般使用者」及「管理者」。

系統具有登入登出紀錄功能,管理者身份的使用者可以檢視紀 錄資料。

4. 電子報製作系統

電子報製作系統,可以使用電子報版型,來套用填寫製作電子報,瀏覽電子報內容及查詢及統計電子報內容,功能說明如下:

功能要求說明

「電子報製作精靈」功能:會進入電子報製作精靈頁面。

可選擇不同的電子報版型來套用。並填入相關的內容,即可產生電子報,包含輸入標題 圖片文字內容,相關連結功能.

在管理端,同一份電子報內容,可切換不同版型來套用。

可以發展新的電子報版型來套用。

「瀏覽電子報」:可瀏覽電子報內容。

「查詢及統計電子報」: 可查詢查詢及統計電子報內容的功能。

可依據不同的欄位來查詢,或全文查詢。

本模組對於電子報版型有美術評分項