

Lizenzaktivierung / Rückgabe scheitert

FAQ Technischer Support

Kategorie: Technik->Lizenzierung->Wibu

Programme: Allplan 2021
Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018
Allplan 2017
Allplan 2016

Dokument-ID: 20160225113533

Internet: <https://connect.allplan.com/de/faqid/20160225113533.html>

Frage:

An Ihrem Rechner besteht Internetverbindung, die Einstellungen für den Proxy für die verwendeten URLs haben Sie auch gesetzt. Sie versuchen Ihre Lizenz mit Ihrem Product Key zu aktivieren, aber die Aktivierung konnte nicht durchgeführt werden. Sie erhalten z.B. die Meldung 'Server not found error'. Wie kann die Lizenz dennoch aktiviert werden?

Antwort:

Lizenz aktivieren:

Die folgende Beschreibung gilt für Einzelplatz Lizenzen wie auch Lizenzserverlizenzen.

Versuchen Sie die Lizenzen am Rechner/Server über die folgende Internetseite online zu aktivieren. Diese Web Seite muss direkt an dem Rechner gestartet werden, an dem die Lizenz aktiviert werden soll.

<http://lc.codemeter.com/59885/depot/index.php>

Geben Sie in der Zeile "Ticket" Ihren **Product Key** ein und klicken auf **Weiter** nun wird Ihnen Ihre Lizenz angezeigt klicken Sie nun auf **Lizenz aktivieren**.

Hinweis: (nur bei Lizenzserverlizenzen)

Es erscheint eine Abfrage nach der Bindung der Lizenzen

Wählen Sie den rechten Firm Code 6000100

'Ich möchte meine Lizenzen auf einen Rechner (CmActLicense) übertragen. Firm Code:6000100

CmContainer Allplan CM6 (2000)'

Manchmal werden mehrere Zeilen zur gleichen Lizenz angezeigt (z.B. Lizenznummer mit einem -u dahinter) bitte lassen Sie alle angehakt und klicken auf **Ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren**.

Die Übertragung der Lizenz wird nun gestartet. Im Anschluss sollte Ihre Lizenz auf dieser Seite nun

mit **Status Aktiviert** angezeigt werden.

Wenn die Probleme mit der Lizenzaktivierung beim Installieren von Allplan aufgetreten sind, dann gehen Sie im Setup einen Schritt zurück, oder dann beenden Sie das Setup durch Abbrechen und starten die Installation von Allplan nochmal erneut. Wählen Sie dann im Setup bei Lizenzkonfiguration **Aktive Lizenz verwenden** nun kann die Installation fortgeführt werden.

Öffnen Sie danach die Lizenzeinstellung über **Allmenu -> Dienstprogramme -> Lizenzeinstellungen**. Oder am Lizenzserver über **License Settings**

Klicken Sie links auf **Lizenzauswahl**. Nun wird Ihnen unter dem Rechnernamen die Lizenz angezeigt.

Lizenz zurückgeben:

Die Web Seite muss wieder direkt an dem Rechner gestartet werden, an dem die Lizenz zurückgegeben werden soll.

<http://lc.codemeter.com/59885/depot/index.php>

Geben Sie in der Zeile "Ticket" Ihren **Product Key** ein und klicken auf **Weiter** nun wird Ihnen Ihre Lizenz angezeigt. Klicken Sie nun auf **Lizenz umziehen**.

Manchmal werden mehrere Zeilen zur gleichen Lizenz angezeigt (z.B. Lizenznummer mit einem -u dahinter) bitte lassen Sie alle angehakt und klicken auf **Ausgewählte Lizenzen jetzt umziehen**.

Die Übertragen der Lizenz wird nun gestartet. Im Anschluss sollte Ihre Lizenz auf dieser Seite nun mit **Status Verfügbar** angezeigt werden.

Nun können Sie Ihre Lizenz mit Hilfe Ihres Product Keys auf einem anderen Rechner verwenden.

Hinweise:

- Unter **Lizenzaktivierung** wird die Lizenz nicht angezeigt, da sie über die Internetseite aktiviert wurde.
- Wenn Sie die Lizenzen umziehen möchten, müssen Sie dies auch wieder über die Web Seite tun.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher allein bei Ihnen.

Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

© 2020 Allplan GmbH. Alle Rechte vorbehalten.