

CONFIGURACION

ALTAMIRA LIGHT & SOUND

Usuarios, Permisos y Datos de Empresa

Contenido

1. Introduccion
2. Usuarios — Lista
3. Usuarios — Formulario
4. Usuarios — Historial de Accesos
5. Permisos
6. Empresa

1. Introduccion

El modulo de **Configuracion** permite administrar los aspectos fundamentales del sistema: cuentas de usuario, permisos de acceso por perfil y los datos de la empresa ante el SRI. Desde aqui usted puede crear y gestionar usuarios, definir que acciones puede realizar cada perfil en cada modulo y mantener actualizados los datos tributarios de su empresa.

Es recomendable que solo personal autorizado (administradores) tenga acceso a este modulo, ya que los cambios realizados aqui afectan el comportamiento global del sistema.

2. Usuarios — Lista

La pantalla de lista de usuarios muestra todas las cuentas de acceso registradas en el sistema. Desde aqui puede buscar, filtrar, activar o desactivar usuarios, y acceder a su historial de accesos.

Columnas de la tabla

Columna	Descripcion
Usuario	Nombre completo y correo electronico del usuario.
Perfil	Rol asignado (super admin, admin, vendedor, etc.).
Empresa	Empresa principal a la que pertenece el usuario.
Ultimo acceso	Fecha y hora del ultimo inicio de sesion exitoso.
Estado	Interruptor (toggle) que indica si el usuario esta activo o inactivo.
Acciones	Botones para Editar el usuario o ver su Historial de accesos.

Filtros y busqueda

Utilice el campo de busqueda para filtrar por nombre, correo electronico o nombre de usuario. Los resultados se actualizan de forma dinamica a medida que escribe.

Acciones disponibles

Accion	Descripcion
Nuevo Usuario	Abre el formulario para crear una nueva cuenta de acceso.
Exportar Excel	Descarga la lista visible de usuarios en formato Excel.
Activar / Desactivar	Al cambiar el interruptor de estado se solicita confirmacion. Un usuario desactivado no puede iniciar sesion.

Nota: Al desactivar un usuario se le impide acceder al sistema de forma inmediata. La opcion *Exportar Excel* descarga unicamente la lista filtrada que se muestra en pantalla.

3. Usuarios — Formulario

Este formulario se utiliza tanto para crear nuevos usuarios como para editar los existentes. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Datos personales

Campo	Obligatorio	Descripcion
Nombre completo	Si	Nombre y apellido del usuario.
Email	Si	Correo electronico unico. Se usa para notificaciones.
Telefono	No	Numero de contacto del usuario.

Acceso al sistema

Campo	Obligatorio	Descripcion
Username	Si	Nombre de usuario unico para iniciar sesion.
Perfil	Si	Selector del rol que determina los permisos del usuario.
Empresa principal	Si	Empresa a la que se asocia por defecto al iniciar sesion.
Centro de costo	No	Centro de costo al que pertenece, si aplica.
Contrasena	Si (crear)	Requerida solo al crear. Debe cumplir requisitos de seguridad.
Confirmar contrasena	Si (crear)	Debe coincidir con el campo anterior.

Empresas con acceso

Seleccione una o mas empresas a las que el usuario tendra acceso. Use los botones toggle para activar o desactivar cada empresa. El usuario solo podra cambiar entre las empresas seleccionadas aqui.

Codigo de aprobacion

Este campo solo aparece cuando el perfil seleccionado es **admin** o **super_admin**. El PIN debe tener entre 4 y 6 digitos y se utiliza para aprobar operaciones especiales.

Campo	Descripcion
PIN	Codigo numerico de 4 a 6 digitos para aprobaciones.
Confirmar PIN	Debe coincidir con el PIN ingresado.

Advertencia: El PIN de aprobacion se usa para aprobar descuentos, anulaciones y operaciones especiales. No lo comparta con otros usuarios.

Estado

El interruptor 'Usuario activo' permite activar o desactivar la cuenta. Un usuario inactivo no podra iniciar sesion en el sistema.

4. Usuarios — Historial de Accesos

Esta pantalla muestra el registro completo de todos los intentos de acceso de un usuario especifico, incluyendo accesos exitosos, intentos fallidos, cierres de sesion y sesiones forzadas.

Columnas de la tabla

Columna	Descripcion
Tipo	Tipo de evento: Acceso exitoso, Intento fallido, Cierre de sesion o Sesion forzada.
IP	Direccion IP desde la que se realizo el intento.
Fecha	Fecha y hora exacta del evento.

5. Permisos

La pantalla de permisos presenta una matriz de acceso que define que acciones puede realizar cada perfil en cada modulo del sistema. Se accede mediante pestanas horizontales, una por cada perfil disponible (super admin, admin, vendedor, etc.).

Matriz de permisos

Modulo	Ver	Crear	Editar	Eliminar	Anular
(nombre del modulo)	[]	[]	[]	[]	[]

Cada casilla de verificacion otorga o revoca el permiso correspondiente. Las filas representan los modulos del sistema y las columnas las acciones permitidas.

Limites de descuento

Parametro	Descripcion
% maximo sin aprobacion	Porcentaje de descuento que el perfil puede aplicar sin requerir aprobacion.
Puede aprobar descuentos	Casilla que habilita al perfil para aprobar descuentos de otros usuarios.
% maximo que puede aprobar	Tope maximo de descuento que este perfil puede autorizar.

Nota: Los cambios en permisos se guardan automaticamente al marcar o desmarcar cada casilla. No es necesario presionar un boton de guardar.

6. Empresa

La pantalla de configuracion de empresa permite gestionar los datos generales, la informacion tributaria (SRI), los centros de costo y los secuenciales de documentos electronicos.

Datos generales

Campo	Obligatorio	Descripcion
Razon social	Si	Nombre legal de la empresa registrado en el SRI.
Nombre comercial	Si	Nombre con el que opera la empresa.
RUC	Si	Registro Unico de Contribuyentes (13 digitos).
Direccion matriz	No	Direccion fisica de la oficina principal.
Email de notificaciones	No	Correo para envio de comprobantes electronicos.
Telefono	No	Numero de contacto de la empresa.

Datos SRI

Campo	Descripcion
Ambiente de facturacion	Pruebas (1) para validacion sin efecto legal; Produccion (2) para comprobantes reales.
Codigo establecimiento	Codigo numerico del establecimiento ante el SRI.
Punto de emision	Codigo numerico del punto de emision.
N. resolucion agente retencion	Numero de resolucion si la empresa es agente de retencion.
Obligado a llevar contabilidad	Indica si la empresa esta obligada a llevar contabilidad.
Contribuyente especial	Indica si la empresa tiene calificacion especial del SRI.

Centros de costo

Lista de centros de costo asociados a la empresa. Cada centro tiene un nombre, un codigo identificador, un tipo y un estado activo/inactivo.

Secuenciales SRI

Columna	Descripcion
Documento	Tipo de comprobante electronico (factura, nota de credito, etc.).
Establecimiento	Codigo del establecimiento emisor.
Punto de emision	Codigo del punto de emision.

Columna	Descripcion
Proximo numero	Siguiente numero secuencial que se asignara al emitir.

Advertencia: Cambiar el ambiente a 'Produccion' hace que los comprobantes electronicos sean validos ante el SRI. Solo cambie a Produccion cuando este completamente seguro de que los datos de la empresa y los secuenciales son correctos.