Instrukcja klienta

Instalacja, aktywacja licencji, połączenie z MT5 i korzystanie z PepeMarketWizard w wersji CLIENT 1.29.

Stan: paczkę CLIENT przygotowuje właściciel po uruchomieniu serwera licencji. Ekrany opisane tutaj sprawdzono w wersji 1.29 na symulatorze; jeśli Twoja paczka wygląda inaczej, zapytaj właściciela o aktualną wersję.

Co przygotować


- Komputer z Windows 10/11 i połączeniem z Internetem.
- Paczkę **CLIENT** i klucz licencyjny od właściciela.
- Terminal MetaTrader 5 z dostępem do własnego rachunku.

Nie wysyłaj nikomu hasła do MT5 ani kodów bezpieczeństwa. Pełny klucz licencji traktuj jak prywatny kod dostępu.

1 / Instalacja i aktywacja

Pierwsze uruchomienie

1. Rozpakuj całą paczkę CLIENT do nowego folderu. Nie uruchamiaj programu z wnętrza ZIP-a.
2. Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe**. Tytuł okna: **PepeMarketWizard CLIENT 1.29.0**. Pierwszy start pobiera wymagane składniki.
3. W oknie **KEY FOR MAGIC** wklej klucz i kliknij aktywację. Program łączy się z serwerem licencji właściciela.
4. Sprawdź komunikat i datę wygaśnięcia (widoczną też na pasku u góry: „CLIENT · licencja do …”).



Okno KEY FOR MAGIC. (symulator – dane syntetyczne)

Ważność

Licencja trwa **72 godziny**, **7 dni** albo **31 dni** od pierwszej aktywacji i jest przypisana do komputera. Przed zmianą komputera poproś właściciela o reset urządzenia.

> Bez ważnej licencji lub bez połączenia z serwerem program **nie otwiera nowych pozycji**. Otwarte pozycje nie są zamykane – SL/TP i prowadzenie pozycji działają dalej. Otwarte pozycje sprawdzaj także w MT5.

2 / Połączenie z MT5

1. Uruchom MetaTrader 5 i zaloguj się na właściwy rachunek. Dane logowania wpisuj tylko w polach do tego przeznaczonych.
2. W Market Watch sprawdź dokładną nazwę instrumentu (np. **XAUUSD-**; zależy od brokera).
3. W **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia** sprawdź symbol i mapowanie BTC.
4. Ustaw znane koszty (prowizja) i limity ryzyka zgodnie z rachunkiem.

Jak czytać pasek stanu

Element	Znaczenie
XAUUSD / BTC i symbol	instrument i symbol brokera, na którym pracuje bot
MT5 połączony / rozłączony	stan terminala według programu
Ostatnie dane	czas ostatniego notowania z MT5 – jeśli stary, wykres nie pokazuje bieżącego rynku
DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE	rodzaj rachunku potwierdzony przez terminal; SYNTETYCZNE = symulator, nie Twój rachunek
Tryb, STOP	SIGNALS / PAPER / AUTO DEMO / AUTO LIVE; STOP zatrzymuje nowe wejścia
CLIENT · licencja	stan licencji i data wygaśnięcia

3 / Korzystanie z panelu

Menu jest ułożone jak trzy wieże: **Precision** (wykresy i rynek), **Dyscypline** (setupy i sygnały), **Profits** (rachunek i wyniki), oraz **Modele i trening** i **Ustawienia i diagnostyka**. Logo prowadzi do menu głównego.

Strefy na wykresie

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF**.
2. Na pasku **Strefy** wybierz M1 + M5 + M15 (domyślnie) albo pojedynczy interwał; M30 też jest dostępny.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu kolejnej świecy.
4. Szczegóły stref (checklista, historia): **Precision → Strefy rynkowe**.

Własne ustawienia wykresu

- ⚙ na pasku wykresu: kolory, siatka, rozmiar tekstu, wolumen, strefa czasu, kolor i krycie stref, szablony, „Przywróć domyślne”. Ustawienia każdego wykresu są pamiętane po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: pokaż / ukryj FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza) i etykiety.

Strefy to informacja analityczna – przycisk nie otwiera pozycji i nie zmienia ustawień handlu. Płynność EQH/EQL to hipoteza wyznaczona z OHLC, nie zmierzone zlecenia.

4 / Tryby, licencja i pomoc

Tryb pracy

SIGNALS – analiza bez nowych zleceń. **PAPER** – symulacja. **AUTO DEMO** i **AUTO LIVE** – zlecenia na odpowiednim rachunku, z potwierdzeniem. Zacznij od SIGNALS lub PAPER i rachunku DEMO.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
Nie mogę aktywować	sprawdź Internet, treść klucza i czas systemowy; licencja mogła wygasnąć lub być przypisana do innego komputera – skontaktuj się z właścicielem
„brak połączenia z serwerem licencji”	sprawdź Internet; nowe wejścia są wstrzymane, otwarte pozycje prowadzone
Brak wykresu	uruchom MT5, sprawdź symbol, historię i stan połączenia
Brak stref	wybierz interwały, sprawdź czas danych i stan źródła, kliknij Wyznacz strefy

Wyniki historyczne i wyniki modeli nie gwarantują przyszłych wyników. Nie przekazuj nikomu haseł ani pełnych danych dostępowych; zgłaszając problem, podaj treść komunikatu bez pełnego klucza.