

快速开始

任意支持MCP协议的客户端（如Claude for Desktop、Cursor、Cherry Studio和Cline等）都可以简单且快速的接入百度地图MCP Server。

在传输方式上，百度地图MCP Server支持：

- HTTP 远程传输
 - [Streamable HTTP](#)（推荐使用）
 - [Server-Sent Events](#)（SSE）
- [stdio](#)本地传输
 - [python](#)（pip、uvx）
 - [nodejs](#)（npm、npx）

!

P.S. Streamable HTTP是Anthropic当前在MCP协议中主推用于替代传统SSE的传输方式，相比于SSE它支持无状态通信，甚至支持按需升级到 SSE，更稳定、更高效的通信也使得它更加适配企业级应用。因此，如果您选择了HTTP远程接入，在条件允许的情况下我们极力推荐以Streamable HTTP作为接入首选。

下面提供通用的接入配置，客户端接入的配置示例则在最后采用Cursor作为接入演示。请根据您的客户端的兼容性选择合适的传输方式进行接入。

获取AK

在[百度地图开放平台](#)注册并创建服务器端API密钥（AK）。

HTTP 远程传输接入

Streamable HTTP 地址 (推荐)

<https://mcp.map.baidu.com/mcp?ak=您的AK>

我是智能客服，有问题可以问我哦！

SSE 地址

<https://mcp.map.baidu.com/sse?ak=您的AK>

stdio 本地传输接入

更多关于stdio本地传输的接入配置，可参考Baidu Maps MCP Server的[Github](#)主页。

python (pip、uvx)

安装：

```
pip install mcp-server-baidu-maps
```

在你的客户端中配置（如Claude for Desktop、Cursor）：

使用pip安装后接入：

```
{
  "mcpServers": {
    "baidu-maps": {
      "command": "python",
      "args": ["-m", "mcp_server_baidu_maps"],
      "env": {
        "BAIDU_MAPS_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"
      }
    }
  }
}
```

使用uvx：

```
{
  "mcpServers": {
    "baidu-maps": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp_server_baidu_maps"],
      "env": {
        "BAIDU_MAPS_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"
      }
    }
  }
}
```

nodejs (npm、npx)

安装：

```
npm install @baidumap/mcp-server-baidu-map
```


在你的客户端中配置（如Claude for Desktop、Cursor）：

```
{
  "mcpServers": {
    "baidu-map": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@baidumap/mcp-server-baidu-map"
      ],
      "env": {
        "BAIDU_MAP_API_KEY": "<YOUR_API_KEY>"
      }
    }
  }
}
```

Cursor 平台远程接入百度地图MCP Server

安装并注册Cursor

建议使用最新版本的 Cursor 客户端，安装 Cursor。



获取AK

在[百度地图开放平台](#)注册并创建服务器端API密钥（AK）。



3. 获取服务密钥（AK）

获取说明：您需要为AK命名，并选取AK中需包括的服务，同时选择您的AK校验方式。
需要使用**服务端AK**调用。

我是智能客服，有问题可以问我哦！

?

?


?

?

创建应用



输入名称与服务端




AK获取，复制AK




添加一个新的 MCP Server 配置


进入 Cursor 设置界面配置MCP Server



将以上获取的AK粘贴替换“您的AK”




如果选择的传输方式为SSE，则配置为




我是智能客服，有问题可以问我哦！


```
{
  "mcpServers": {
    "baidu-maps-SSE": {
      "url": "https://mcp.map.baidu.com/sse?ak=您的ak"
    }
  }
}
```

查看 MCP 接入状态，选择交互模式为Agent



开始使用





如果在使用过程中遇到工具调用效果较差的情况，可以更换基础模型。当前评估适配MCP效果较好的为claude-sonnet系列模型，可在图中位置选择更换。

✕


我是智能客服，有问题可以问我哦！

?

👉

🗃️

📞



更多使用案例可以参考[应用案例](#)

✕

我是智能客服，有问题可以问我哦！

🗑

?

👉

📱

📺

📞