

### **CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIP**


1. LANGKAH PERTAMA JALANKAN, APLIKASI SIP (DOUBLE CLICK):



 SELANJUTNYA, INSTAL DATABASE ( SQL MANAGEMENT STUDIO 2008 EXPRESS ) UNTUK TATA CARA INSTAL SQL ADA DI MENU HELP-INSTALL SQL




3. SETELAH BERHASIL MENG INSTALL DATABASE SQL, LALU KLIK **SETTING DATABASE**, DAN AKAN MUNCUL FORM ISIAN SBB:




#### Keterangan:

1. Cara Mendapatkan Server Name (COPAS Server name saat tampilan login sql muncul )



- 2. Isi database dengan sip
- 3. Isi user dengan sa
- 4. Isi password sesuai dengan saat anda setting SQL
- 5. Lalu SAVE

## 4. SETELAH SETTING DATABASE, LALU PILIH CREATE DATABASE




KLIK NEW DB MAKA SISTEM AKAN SECARA OTOMATIS MEMBUAT DATABASE PADA SQL SERVER.


# 5. LALU PILIH DAN ISI MENU PROFIL SEKOLAH



#### 6. LALU KLIK **DOWNLOAD MASTER**



#### 7. TERAKHIR SETTINGS DEVICE



### Keterangan:

- a. Program support untuk 6 device reader RFID
- b. Cara settingnya:
  - 1.a. Colokan reader pada port usb (external/internal) pc
  - 2.b. Pilih Reader, lalu Scan kan kartu pada reader yg akan di settings, setelah muncul ID di Kolom Reader, Klik **simpan**
  - 3.c. Untuk setting device yg lainnya, sama dengan point di atas.
- C. CATATAN, KETIKA PORT USB DI LEPAS, MAKA SECARA
  OTOMATIS ID READER KEHAPUS, MAKA LAKUKAN HAL YG SAMA DI
  ATAS UNTUK SETTING ULANG DEVICE
- 8. TERAKHIR RESTART PROGRAM SIP DENGAN CARA CLOSE, LALU OPEN KEMBALI, DAN PROGRAM SIP SIAP DIGUNAKAN