Crear

Espacio / Bugs S3 / Añadir principal / S3-11

1

F5 Los numeros no se separan automaticamente al introducir 12 numeros en el campo "Numero de la tarjeta" y quitar el foco.

Detalles clave

Descripción

Descripción: Al introducir un numero de tarjeta valido en el campo “Numero de la tarjeta” del formulario “Agregar tarjeta” y quitar el foco, el numero no adopta automaticamente el formato “nnnn nnnn nnnn” como se especifica en los requisitos. Esto compromete de forma directa el metodo de pago del servicio.

Pasos a reporducir:

1. Abrir urban routes
2. Introducir los siguientes valores en los respectivos campos:
   -Campo “Desde”: “east 2nd Street, 601”
   -Campo “Hasta”: “1300 1st st”
3. Seleccionar la modalidad “Personal”
4. Tocar el boton “Reservar”
5. Seleccionar la tarifa “Camping”
6. Tocar el boton “Metodo de pago”
7. En la ventana emergente “Agregar tarjeta” Tocar “Agregar tarjeta +”
8. Colocar un numero con 12 caracteres en el campo “Numero de la tarjeta”: “123412341234”
9. Quitar el foco

Resultado esperado: El numero introducido en el campo adopta automaticamente el formato: “1234 1234 1234”.

Resultado actual: El numero se mantiene en el formato en el cual fue introducido: “123412341234”.

Entorno

Windows 11 Home 10.0.26100/Google Chrome 144.0.7559.109 (Build oficial) (64 bits)/Resolución: 800x600

Archivos adjuntos 1



No se adopta f… ato.png
29 ene 2026, 08:58 pm

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Contenido de Confluence

Errores conocidos PROBAR PLANTILLA

Actividad

Todo | Comentarios | Historial | Registro de actividad | Aprobaciones

HV

Añadir un comentario...

¿Quién está trabajando en esto...? | Actualización del estado... | Gracias...

Consejo de expertos: pulsa M para comentar