

MİHRAB — Faz 3 Gerçek Cihaz Test Kontrol Listesi

Bu belge, Faz 3 konum özelliğinin **gerçek Android/iOS cihazda** (veya emülatörde) yapılması gereken manuel testlerini listeler. Spec Bölüm 23 gereğidir.

ÖNEMLİ AYRIM

- **AUTOMATED TESTED** = bu ortamda otomatik testlerle doğrulandı (fake'lerle, gerçek donanım olmadan).
- **REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION** = gerçek cihaz/emülatör gerektirir; bu ortamda test EDİLMEDİ.

Aşağıdaki cihaza özgü davranışların hiçbirisi “test edildi” diye sunulmuyor.

Durum Özeti

Kapsam	Durum
Cubit izin/GPS durum eşlemesi (fake repo)	AUTOMATED TESTED
Elle arama mantığı, dedup, koordinat filtresi (fake repo)	AUTOMATED TESTED
Konum & onboarding kalıcılığı (gerçek Hive)	AUTOMATED TESTED
Namaz motoru entegrasyonu (gerçek provider)	AUTOMATED TESTED
Yerelleştirme paritesi + RTL widget testi	AUTOMATED TESTED
Gerçek OS izin diyalogları	REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION
Gerçek GPS ile konum tespiti	REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION
Konum servisi aç/kapa davranışı	REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION
Görsel RTL / ekran görüntüleri	REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION
Uçak modu / ağsız geocoding	REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION

Manuel Test Adımları (REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION)

- [] **Temiz kurulum (fresh install)**: uygulama ilk kez kurulur, onboarding Dil → Konum akışı başlar.

- [] **Konuma izin ver (allow):** “Konumumu Kullan” → native diyalog → İzin Ver → koordinat + adres çözülür, “Devam” aktifleşir.
- [] **Konumu reddet (deny):** izin reddedilir → yerelleştirilmiş “izin reddedildi” durumu + “Tekrar Dene”; uygulama kilitlenmez, elle seçim çalışır.
- [] **Kalıcı reddet (deny permanently, Android/iOS):** kalıcı ret → “Ayarları Aç” butonu OS ayarlarını açar.
- [] **Konum servisleri kapalı (GPS disabled):** GPS kapalıyken “Konumumu Kullan” → “servisler kapalı” durumu + “Konum ayarlarını aç”.
- [] **GPS’i aç ve tekrar dene:** ayarlardan GPS açılır, geri dönülür, “Tekrar Dene” → başarı.
- [] **Otomatik konum başarısı (automatic success):** gerçek GPS ile geçerli koordinat + (varsa) adres.
- [] **Elle konum seçimi (manual selection):** şehir adı yazılır → gerçek sonuçlar → seçim → konum kaydedilir.
- [] **Uygulama yeniden başlatma (restart):** uygulama kapatılıp açılır → kayıtlı konum korunur.
- [] **Konum kalıcılığı (persistence):** onboarding sonrası konum, sonraki oturumlarda mevcuttur.
- [] **Arapça RTL:** dil Arapça yapılır → konum ekranı sağdan sola düzgün hizalanır (görsel doğrulama).
- [] **Dil değiştirme:** TR ↔ EN ↔ AR geçişinde tüm konum metinleri doğru çevrilir, layout bozulmaz.
- [] **Uçak modu / ağsız:** ağ yokken elle arama → yerelleştirilmiş hata + “Tekrar Dene”; uygulama çökmez.
- [] **Reverse-geocoding başarısızlığı/fallback:** adres çözülemediğinde koordinatlar yine de kullanılır (“koordinatlar kullanılıyor” notu), kurulum tamamlanır.

Ekran Görüntüleri (REQUIRES REAL DEVICE VALIDATION)

Spec’in istediği aşağıdaki ekran görüntüleri **çalışan uygulama/emülatör gerektirir** ve bu ortamda emülatör bulunmadığından **üretilmedi** (sahte ekran görüntüsü eklenmedi):

- [] Türkçe konum ekranı
- [] İngilizce konum ekranı
- [] Arapça RTL konum ekranı
- [] Elle konum seçimi
- [] İzin reddi durumu

Emülatör/cihaz sağlandığında `flutter run` ile üretilebilir.