

Telegram 名片工具 · 使用文档

支持 macOS (Apple Silicon + Intel) 与 Windows
版本: v1.0 (含网络代理支持)

一、软件简介

本工具用于**批量向多个 Telegram 群组 / 频道 / 私聊会话分享真实名片 (联系人卡片)**，也支持账号管理与群组管理。

- 基于 Telegram 官方协议 (Telethon)，使用自有 api_id / api_hash 登录
- 仅建议操作**自有或已获授权**的账号、会话与群组
- 使用前请确保网络可以正常连接 Telegram (国内网络通常需要代理，见「四、网络配置」)

二、安装

macOS 安装

1. 解压 **Telegram名片工具-macOS-universal.zip** (双击压缩包即可)
2. **首次打开**: 双击文件夹中的「**首次打开-双击我.command**」，即可自动解除系统限制并启动软件
3. 若提示「无法验证开发者」或「文件已损坏」，属正常现象 (软件未购买苹果开发者证书)，软件本身安全
4. 也可手动: 右键点「Telegram名片工具」→「打开」→ 再点「打开」
5. 之后每次使用: 直接双击「Telegram名片工具」图标即可
6. 通用版同时支持 Apple Silicon (M1/M2/M3 等) 与 Intel 芯片的 Mac

Windows 安装

1. 解压 **TelegramCardTool-Windows-x64.zip** (右键 → 全部解压缩)
2. 进入文件夹，双击 **TelegramCardTool.exe** 启动
3. 若出现蓝色窗口「Windows 已保护你的电脑»: 点「**更多信息**」→「**仍要运行**」即可 (未购买代码签名证书的正常提示)
4. **请勿删除**文件夹里的其他文件 (dll 等)，建议右键 exe → 发送到 → 桌面快捷方式

三、激活授权

1. 启动软件后，在授权页面输入**授权码**，点击「激活」
2. 授权码与设备绑定 (一码一设备)，更换电脑请联系管理员重置
3. 授权到期后软件会停止工作，联系管理员续期并输入新授权码即可

四、API 设置与网络配置（首次使用必做）

4.1 填写 api_id / api_hash

1. 打开 my.telegram.org，用你的 Telegram 账号登录
2. 进入 **API development tools** → 点击 **Create application**（应用名随意，如 `card-tool`）
3. 页面上会显示 `api_id`（数字）和 `api_hash`（一串字母数字），复制它们
4. 回到工具，点右上角「**API 设置**」，填入 `api_id` 与 `api_hash`，点保存

`api_hash` 相当于账号的密钥，**不要泄露给他人**。

4.2 网络配置（重要）

Telegram 服务器在国内无法直连，**连接超时是网络问题，不是软件问题**。两种解决方式任选其一：

方式 A（推荐，最简单）：代理软件开启 TUN / 增强模式

在 Clash、V2Ray 等代理软件中开启 **TUN 模式 / 增强模式 / 虚拟网卡模式**，即可让所有程序的网络流量自动走代理，工具无需任何额外配置。

方式 B：在工具内显式配置代理

1. 打开「API 设置」→ 勾选「**启用代理**」
2. 代理类型选 **SOCKS5**（Clash / V2Ray 默认协议）
3. 代理地址填 **127.0.0.1**，端口填你代理软件监听的端口：
4. Clash 默认 **7890**
5. V2RayN 默认 **10808**
6. 具体端口以代理软件设置页显示为准
7. 保存后重新操作即可

工具支持 SOCKS5 / HTTP / SOCKS4 三种代理类型。

如果没开代理也没开 TUN 模式，发送验证码、登录、拉取会话都会超时。

五、登录账号

1. 进入「**账号管理**」页
2. 在「登录账号」区域输入手机号，格式：**+86 13800138000**（含国家区号）
3. 点击「发送验证码」
4. 在弹出的窗口输入短信验证码，点提交
5. 若账号开启了二步验证（2FA），还需输入登录密码
6. 登录成功后，账号会出现在下方「账号列表」中

支持同时登录多个账号；也支持在「导入 Session」粘贴 Telethon/Pyrogram 生成的 Session 字符串快速导入已有登录态。

六、名片分享（核心功能）

1. 进入「名片分享」页
2. 顶部选择要使用的**账号**（下拉框）
3. 点击「**拉取会话**」加载该账号的会话列表，可用筛选（频道/群组/私聊）与搜索快速定位
4. 勾选要发送名片的**目标群组 / 频道 / 私聊**（支持全选、反选、清空选择）
5. 在右侧「真实名片分享」区域输入号码列表，**每行一个号码**：
6. 只发名片不填姓名：**+8613800138000**
7. 带姓名一起发：**+8613800138000;张三;张**
8. 设置参数：

参数 说明
--- ---
轮数 每批号码重复发送的轮数，默认 1
发送间隔（秒） 每条之间的等待时间，默认 8， 建议 ≥ 5 秒 ，避免触发限流
回退名 / 回退姓 号码无法解析姓名时使用的备用姓名（可选）
批量获取缺失姓名 自动使用号码关联的 Telegram 账号姓名
跳过未注册号码 勾选后，未注册 Telegram 的号码直接跳过（推荐勾选，未注册号码的卡片无按钮、无头像）
无姓名自动命名 无姓名的号码自动命名为「联系人+尾号」（如：联系人8000）
9. 点击「**批量开始分享**」，下方「实时日志」会显示每条发送结果
10. 随时可点「停止」中止任务

发送前工具会自动把号码导入当前账号的 Telegram 通讯录，使名片关联对方头像与账号信息，接收方看到的是带头像、「消息 / 添加」按钮的完整卡片（需号码已注册 Telegram）。

七、群组管理

1. 进入「**群组管理**」页
2. 顶部选择账号 → 「拉取会话」加载列表
3. 支持按 频道 / 群组 / 私聊 筛选，按名称搜索

八、常见问题

问题	处理方法
发送验证码提示连接超时	网络无法直连 Telegram：开代理 TUN 模式，或在「API 设置」里配置代理（见四）
发送显示成功但群里看不到	账号触发 Telegram 限流（FloodWait），等待提示的秒数后自动恢复，期间不要继续发送
提示「触发 Telegram 限流」	发送过于频繁，等待提示时间后重试；建议加大发送间隔（ ≥ 10 秒）
授权激活失败	确认授权码输入无误、网络可访问授权服务器；仍失败请联系管理员
授权提示「已到期」	联系管理员续期，输入新授权码
macOS 提示「文件已损坏 / 无法打开」	重新双击「首次打开-双击我.command」
Windows 打不开 / 报缺少 dll	解压时选择了「快速提取」只解出部分文件，请用「全部解压缩」后保持文件夹完整
忘记二步验证密码	需要联系 Telegram 官方找回，工具无法绕过

九、使用建议（重要）

- **控制发送频率**：Telegram 对批量发送有严格限流，建议每条间隔 ≥ 8 秒，单账号单日不要发送过多，否则会被限流甚至封号
- **账号安全**：api_hash 与 Session 字符串请勿外泄；授权码绑定设备，请勿与他人共享
- **合规使用**：仅操作自有或已获授权的账号、会话与群组，遵守 Telegram 服务条款与当地法律法规

十、联系方式

（在此填写你的客服 / 技术支持联系方式，例如微信号、QQ、邮箱、Telegram 等）