

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้จัดการคลัง (Admin & Manager Guide)

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Stockify (ฉบับภาพหน้าจอจริง)

สำหรับบทบาท: ผู้ดูแลระบบ (ADMIN) และ ผู้จัดการคลังสินค้า (MANAGER)
อุปกรณ์: คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป / แท็บเล็ต (ผ่าน Google Chrome / Edge)
ภาพประกอบ: ภาพถ่ายหน้าจอจริงจากการทำงานในระบบ Stockify

1. การเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (Sign In)

หน้าจอเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 1: หน้าจอ Sign In ของผู้ดูแลระบบ

- เข้า URL ระบบที่หน้า `/login`
- กรอก Username / Email และ Password แล้วคลิก [Sign In]

2. หน้าแดชบอร์ดภาพรวมระบบ (Admin Dashboard)

หน้าจอแดชบอร์ดภาพรวมระบบ

ภาพที่ 2: หน้าแดชบอร์ดหลัก แสดงสถิติการเคลื่อนไหว สต็อกสินค้า และสถานะคลัง

- ตรวจสอบยอดรวมสินค้า, รายการรออนุมัติรับเข้า (Pending RCV), รายการรอเบิก (Pending TRF)
- เลือกกรองดูข้อมูลแยกเฉพาะโกดัง (wh-01 ถึง wh-06) หรือภาพรวมทุกคลัง
- ดูกราฟความเคลื่อนไหวสินค้าเข้า-ออกรายสัปดาห์

3. การอนุมัติและตรวจสอบใบรับสินค้า (Approvals)

หน้าจอรายการรออนุมัติการรับเข้า

ภาพที่ 3.1: รายการเอกสารรับเข้าสินค้าที่รอการตรวจสอบอนุมัติ (`/approvals`)

หน้าตาตรวจสอบและกดอนุมัติ RCV

ภาพที่ 3.2: หน้าต่างสรุปรายละเอียดสินค้า ตำแหน่งชั้นวาง และปุ่มกดอนุมัติ

1. เข้าเมนู "อนุมัติการรับเข้า" (/approvals)
2. คลิกปุ่ม [ตรวจสอบ] ที่รายการใบรับ (เช่น RCV-20260908-0001)
3. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า จำนวน และพิกัดชั้นวาง (เช่น 1K14-1A)
4. คลิกปุ่ม [✓ อนุมัติ] เพื่อให้ระบบอัปเดตยอดคงเหลือใน Google Sheets ทันที
5. หากตรวจพบข้อผิดพลาด สามารถคลิก [✖ แก้ไขเอกสาร] หรือคลิก [✕ ไม่อนุมัติ] เพื่อส่งกลับให้พนักงาน

4. การสร้างใบเบิกสินค้า (Transfer Request)

หน้าจอแอดมินสร้างใบเบิกสินค้า

ภาพที่ 4: หน้าจอการสร้างรายการเบิกสินค้าใหม่ของแอดมิน

1. เข้าเมนู "เบิกสินค้า" เลือกแท็บ "สร้างใบเบิกสินค้า"
2. เลือก โกดังต้นทาง และ โกดังปลายทาง
3. ค้นหาสินค้า และระบุจำนวนที่ต้องการเบิก (ระบบจะแสดงยอดคงเหลือจริงเพื่อป้องกันการเบิกเกิน)
4. คลิกปุ่ม [สร้างรายการเบิกสินค้า] เพื่อส่งงานเข้าคิวของพนักงานคลังต้นทางทันที

5. การสั่งผลิตและประกอบชุดสินค้า (Production & BOM)

หน้าจอสั่งผลิตสินค้าจริง

ภาพที่ 5: หน้าจอสั่งผลิตสินค้าและคำนวณวัตถุดิบตามสูตร BOM (/production)

1. เข้าเมนู "สั่งผลิตสินค้า" (/production)
2. เลือกสูตรการผลิต (BOM) ที่ต้องการประกอบ
3. ระบุจำนวนชุดที่ต้องการผลิต ระบบจะตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบในโกดัง 2 โดยอัตโนมัติ
4. คลิกปุ่ม [สร้างคำสั่งผลิต] (OP- ...) และเมื่อฝ่ายผลิตดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กดยืนยันเพื่อตัดยอดวัตถุดิบและเพิ่มยอดสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง

6. การจัดการสินค้าและตรวจสอบสต็อก (Products)

หน้าจอสินค้าทั้งหมดในระบบ

ภาพที่ 6: หน้าจอสินค้าทั้งหมด แสดงยอดสต็อกแยกตามโกดังและสถานะสินค้า

- ตรวจสอบยอดรวมสินค้า, โกดังทั้งหมด, และยอดคงเหลือรวม
- กรองตามโกดัง หมวดหมู่ และสถานะสต็อก (ปกติ, ต่ำกว่าขั้นต่ำ, สินค้าหมด)
- คลิก [+ เพิ่มสินค้าใหม่] เมื่อต้องการลงทะเบียนสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ

7. การพิมพ์บาร์โค้ดชั้นวางสินค้า (Shelves Barcodes)

 หน้าจอพิมพ์บาร์โค้ดชั้นวางจริง

ภาพที่ 7: หน้าจอสร้างแผ่นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพิกัดชั้นวางสินค้า (`/shelves/qr`)

- เลือกรหัสโกดังและโซนชั้นวางที่ต้องการพิมพ์
- คลิกปุ่ม [พิมพ์บาร์โค้ดชั้นวาง] เพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์ติดหน้าช่องจัดเก็บ

8. การพิมพ์ QR Code ประจำคลังสินค้า (Warehouse Entry QR)

 หน้าจอพิมพ์ QR Code ประจำคลังสินค้า

ภาพที่ 8: หน้าจอสร้างและพิมพ์ QR Code ประจำโกดัง (`/warehouses/qr`)

- เลือกรหัสโกดังที่ต้องการ
- คลิกปุ่ม [+ พิมพ์โปรสเตอร์ (โกดังละหน้า)] เพื่อพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ติดหน้าประตูโกดังให้พนักงานสแกนใช้งาน

9. การตรวจเทียบข้อมูลกับระบบ Express (Express Import)

 หน้าจอนำเข้าข้อมูลจาก Express

ภาพที่ 9: หน้าจอนำเข้าและตรวจเทียบข้อมูลกับระบบบัญชี Express (`/express-import`)

- ดึงรายการบิลซื้อ/ขายจาก Express มาเทียบกับธุรกรรมใน Stockify
- ตรวจสอบความถูกต้องและกด [นำเข้าและซิงค์ข้อมูล]

10. การจัดการผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ (Users Management)

 หน้าจอจัดการผู้ใช้งานจริง

ภาพที่ 10: หน้าจอบริหารจัดการผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์บทบาท (`/users`)

- คลิกปุ่ม [+ เพิ่มผู้ใช้งานใหม่] หรือคลิกแก้ไขรายชื่อพนักงาน
- กำหนดสิทธิ์บทบาท (`ADMIN` , `MANAGER` , `STAFF`), โกดังที่ประจำการ และตั้งรหัส PIN 4 หลัก

11. การตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งาน (Login Logs & Audit Trail)

 หน้าจอบันทึกประวัติการเข้าใช้งานจริง

ภาพที่ 11: ตารางประวัติการเข้าใช้งานระบบและความปลอดภัย (`/login-logs`)

- ตรวจสอบวัน-เวลา, ชื่อผู้ใช้, โทคีน, ประเภทการล็อกอิน (`STAFF_PIN` หรือ `ADMIN_PASSWORD`), IP Address และสถานะผลลัพธ์